

Version : **2024.01**

Dernière mise-à-jour : 2024/10/10 14:21

LCF605 - Gestion du Réseau

Contenu du Module

- **LCF605 - Gestion du Réseau**
 - Contenu du Module
 - Comprendre les Réseaux
 - Présentation des Réseaux
 - Classification des Réseaux
 - Classification par Mode de Transmission
 - Classification par Topologie
 - Classification par Étendue
 - Les Types de LAN
 - Le Modèle Client/Serveur
 - Modèles de Communication
 - Le modèle OSI
 - Spécification NDIS et le Modèle ODI
 - Le modèle TCP/IP
 - Les Raccordements
 - Les Modes de Transmission
 - Les Câbles
 - Les Réseaux sans Fils
 - Le Courant Porteur en Ligne
 - Technologies
 - Ethernet
 - Token-Ring
 - Périphériques Réseaux Spéciaux

- Les Concentrateurs
 - Les Répéteurs
 - Les Ponts
 - Les Commutateurs
 - Les Routeurs
 - Les Passerelles
 - Comprendre le Chiffrement
 - Introduction à la cryptologie
 - Définitions
 - La Cryptographie
 - Le Chiffrement par Substitution
 - Algorithmes à clé secrète
 - Le Chiffrement Symétrique
 - Algorithmes à clef publique
 - Le Chiffrement Asymétrique
 - La Clef de Session
 - Fonctions de Hachage
 - Signature Numérique
 - Utilisation de GnuPG
 - Présentation
 - Installation
 - Configuration
 - Signer un message
 - Chiffrer un message
 - PKI
 - Certificats X509
 - Comprendre IPv4
 - En-tête TCP
 - En-tête UDP
 - Fragmentation et Ré-encapsulation
 - Adressage
 - Masques de sous-réseaux
 - VLSM
 - Ports et sockets
-

- /etc/services
 - Résolution d'adresses Ethernet
 - Comprendre IPv6
 - Présentation
 - Adresses IPv6
 - Masque de Sous-réseau
 - Adresses IPv6 Réservées
 - L'Adresse Link-local
 - DHCPv6
 - Configurer le Réseau
 - La Commande nmcli
 - LAB #1 - Configuration du Réseau
 - 1.1 - Connections et Profils
 - 1.2 - Résolution des Noms
 - 1.3 - Ajouter une Deuxième Adresse IP à un Profil
 - 1.4 - La Commande hostname
 - 1.5 - La Commande ip
 - 1.6 - Activer/Désactiver une Interface Manuellement
 - 1.7 - Routage Statique
 - La commande ip
 - Activer/désactiver le routage sur le serveur
 - LAB #2 - Diagnostic du Réseau
 - 2.1 - ping
 - 2.2 - netstat -i
 - 2.3 - traceroute
 - LAB #3 - Connexions à Distance
 - 3.1 - Telnet
 - 3.2 - wget
 - 3.3 - ftp
 - 3.4 - SSH
 - Présentation
 - SSH-1
 - SSH-2
 - Authentification par mot de passe
-

- Authentification par clef asymétrique
- Configuration du Serveur
- Configuration du Client
- Tunnels SSH
- 3.5 - SCP
 - Présentation
 - Utilisation
- 3.6 - Mise en Place des Clefs Asymétriques

Comprendre les Réseaux

Présentation des Réseaux

La définition d'un réseau peut être résumé ainsi :

- un ensemble d'**Equipements** (systèmes et périphériques) communiquant entre eux,
- une entité destinée au transport de données dans différents environnements.

Pour que la communication soit efficace, elle doit respecter les critères suivants :

- présenter des informations compréhensibles par tous les participants,
- être compatible avec un maximum d'interlocuteurs différents (dans le cas d'un réseau, les interlocuteurs sont des équipements : imprimantes, ordinateurs, clients, serveurs, téléphones...),
- si l'interlocuteur n'est pas disponible, les informations ne doivent pas se perdre,
- permettre une réduction des coûts (par ex. interconnexion à bas coût),
- permettre une productivité accrue (par ex. interconnexion à haut débit),
- être sécurisée si les informations à transmettre sont dites sensibles,
- garantir l'**unicité** et de l'**universalité** de l'**accès à l'information**.

On peut distinguer deux familles d'**Equipements** - les **Eléments Passifs** et les **Eléments Actifs**.

Les **Eléments Passifs** transmettent le signal d'un point à un autre :

- **Les Infrastructures ou Supports** - des câbles, de l'atmosphère ou des fibres optiques permettant de relier **physiquement** des équipements,
- **La Topologie** - l'architecture d'un réseau définissant les connexions entre les **Equipements** et, éventuellement, la hiérarchie entre eux.

Les **Éléments Actifs** sont des équipements qui consomment de l'énergie en traitant ou en interprétant le signal. Les **Equipements** sont classés selon leurs fonctions :

- **Equipement de Distribution Interne au Réseau** - Répartiteur (Hub, Switch, Commutateur etc.), Borne d'accès (Hotspot), Convertisseur de signal (Transciever), Amplificateur (Répéteur) ...,
- **Equipement d'Interconnexion de Réseaux** - Routeurs, Ponts ...,
- **Nœuds et Interfaces Réseaux** - postes informatiques, équipements en réseau

Un **Nœud** est une extrémité de connexion qui peut être une intersection de plusieurs connexions ou de plusieurs **Equipements**.

Une **Interface Réseau** est une prise ou élément d'un **Equipement Actif** faisant la connexion vers d'autres **Equipements** réseaux et qui reçoit et émet des données.



Important - Dans le cas d'un mélange d'**Equipements** non-homogènes en termes de performances au sein du même réseau, c'est la loi du plus faible qui emporte.

Tous les **Equipements** connectés au même support doivent respecter un ensemble de règles appelé une **Protocole de Communication**.

Les **Protocoles de Communication** définissent de façon formelle et interopérable la manière dont les informations sont échangées entre les **Equipements**.

Des **Logiciels**, dédiés à la gestion de ces **Protocoles de Communication**, sont installés sur des **Equipements d'Interconnexion** afin de fournir des fonctions de contrôle permettant une communication entre les **Equipements**.

Se basant sur des **Protocoles de Communication**, des **Services** fournissent des fonctionnalités accessibles aux utilisateurs ou d'autres programmes.

L'ensemble des **Equipements**, **Logiciels** et **Protocoles de Communication** constitue l'**Architecture Réseau**.

Classification des Réseaux

Les réseaux peuvent être classifiés de trois façon différentes :

- par **Mode de Transmission**,
- par **Topologie**,
- par **Étendue**.

Classification par Mode de Transmission

Il existe deux **Classes** de réseaux dans cette classification :

- les **Réseaux en Mode de Diffusion**,
 - utilise un seul support de transmission,
 - le message est envoyé sur tout le réseau à l'adresse d'**un** destinataire,
- les **Réseaux en Mode Point à Point**,
 - une seule liaison entre deux équipements,
 - les nœuds permettent de choisir la route en fonction de l'adresse du destinataire,
 - quand deux nœuds non directement connectés entre eux veulent communiquer ils le font par l'intermédiaire des autres nœuds du réseau.

Classification par Topologie



Important - La **Topologie Physique** d'un réseau décrit l'organisation de ce dernier en termes de câblage. La **Topologie Logique** d'un réseau décrit comment les données circulent sur le réseau. En effet c'est le choix des concentrateurs ainsi que les connections des câbles qui déterminent la topologie logique.

La Topologie Physique

Il existe 6 topologies physiques de réseau :


- La Topologie en Ligne,
- La Topologie en Bus,
- La Topologie en Etoile,
- La Topologie en Anneau,
- La Topologie en Arbre,
- La Topologie Maillée.

La Topologie en Ligne

Tous les nœuds sont connectés à un seul support. L'inconvénient de cette topologie est que dans le cas d'une défaillance d'une station, le réseau se trouve coupé en deux sous-réseaux.


La Topologie en Bus

Tous les nœuds sont connectés à un seul support (un câble BNC en T) avec des bouchons à chaque extrémité. La longueur du bus est limitée à **185m**. Le nombre de stations de travail est limité à **30**. Les Stations sont reliées au Bus par des 'T'. Les bouchons sont des terminateurs qui sont des résistances de **50 Ohms**. Quand le support tombe en panne, le réseau ne fonctionne plus. Quand une station tombe en panne, elle ne perturbe pas le fonctionnement de l'ensemble du réseau. Les Stations étant reliés à un seul support, ce type de topologie nécessite un **Protocole d'Accès** pour gérer le tour de parole des Stations afin d'éviter des conflits.



La Topologie en Étoile


Chaque nœud est connecté à un périphérique central appelé un **Hub (Concentrateur)** ou un **Switch (Commutateur)**. Un Hub ou un Switch est prévu pour 4, 8, 16, 32 ... stations. En cas d'un réseau d'un plus grand nombre de stations, plusieurs Hubs ou Switches sont connectés ensemble. Quand une station tombe en panne, elle ne perturbe pas le fonctionnement de l'ensemble du réseau. Le point faible de cette topologie est l'équipement central.



Topologie en Etoile

La Topologie en Anneau

Chaque nœud est relié directement à ses deux voisins dans une topologie logique de cercle ininterrompu et une topologie physique en étoile car les stations sont reliées à un type de hub spécial, appelé un **Multistation Access Unit** (MAU).



Topologie en Anneau

Les stations sont reliées à la MAU par un câble 'IBM' munie d'une prise **AUI** du côté de la carte et une prise **Hermaphrodite** du coté de la MAU. Les données sont échangées dans un sens unidirectionnel. Une trame, appelée un **jeton**, circule en permanence. Si l'anneau est brisé, l'ensemble du réseau s'arrête. Pour cette raison, il est courant de voir deux anneaux contre-rotatifs.

La Topologie en Arbre

La Topologie en Arbre est utilisée dans un réseau hiérarchique où le sommet, aussi appelé la **racine**, est connecté à plusieurs noeuds de niveau inférieur. Ces noeuds peuvent à leur tour être connectés à d'autres noeuds inférieurs. L'ensemble forme une arborescence. Le point faible de cette topologie est sa racine. En cas de défaillance, le réseau est coupé en deux.

La Topologie Maillée

Cette Topologie est utilisée pour des grands réseaux de distribution tels Internet ou le WIFI. Chaque noeud à tous les autres via des liaisons point à

point. Le nombre de liaisons devient très rapidement important en cas d'un grand nombre de noeuds. Par exemple dans le cas de 100 Stations (N), le nombre de liaisons est obtenu par la formule suivante :

$$N(N-1)/2 = 100(100-1)/2 = 4\ 950$$



Important - La **Topologie Physique** la plus répandue est la **Topologie en Etoile**.

Classification par Etendue

La classification par étendue nous fournit 4 réseaux principaux :

Nom	Description	Traduction	Taille Approximative (M)
PAN	Personal Area Network	Réseau Personnel	1 -10
LAN	Local Area Network	Réseau Local Entreprise (RLE)	5 - 1 200
MAN	Métropolitain Area Network	Réseau Urbain	900 - 100 000
WAN	Wide Area Network	Réseau Long Distance (RLD)	50 000 et au delà

Cependant, d'autres classification existent :

CAN	Campus Area Network	Réseau de Campus
GAN	Global Area Network	Réseau Global
TAN	Tiny Area Network	Réseau Minuscule
FAN	Family Area Network	Réseau Familial
SAN	Storage Area Network	Réseau de Stockage



Important - Etant donné que les WANs sont gérés par des opérateurs de télécommunications qui doivent demander une licence à l'état mais que les LANs ont été historiquement mis en oeuvre dans les entreprises, ces derniers sont en majorité issus du



monde informatique.

Les Types de LAN

Il existe deux types de LAN :


- le réseau à serveur dédié,
- le réseau poste à poste.

Réseau à Serveur Dédié

Le réseau à serveur dédié est caractérisé par le fait que toutes les ressources (imprimantes, applications, lecteurs etc.) sont gérées par le serveur. Les autres micro-ordinateurs ne jouent le rôle de client.

Des exemples des systèmes d'exploitation du réseau à serveur dédié sont :


- Windows NT Server,
 - Windows 2000 Server,
 - Windows 2003 Server,
 - Windows 2008 Server,
 - Linux,
 - Unix.
-



Réseau Poste-à-Poste

Le réseau poste à poste est caractérisé par le fait que tous les ordinateurs peuvent jouer le rôle de client et de serveur :

- Windows 95,
- Windows 98,
- Windows NT Workstation.



Le Modèle Client/Serveur

Le modèle Client/Serveur est une des modalités des architectures informatiques distribuées. Dans ce modèle un serveur est tout **Logiciel** fournissant un **Service**.

Le serveur est aussi :

- passif, c'est-à-dire en attente permanente d'une demande, appelée une requête d'un client,
- capable de traiter plusieurs requêtes simultanément en utilisant le **multi-threading**,
- garant de l'intégrité globale.

Le client est, par contre **actif**, étant à l'origine des requêtes.

Il existe trois types de modèle client/serveur :

- **Plat** - tous les clients communiquent avec un seul serveur,
- **Hiérarchique** - les clients n'ont de contact qu'avec les serveurs de plus haut niveau qu'eux,
- **Peer-to-Peer** - les équipements sont à la fois client **et** serveur en même temps.

Modèles de Communication

Les réseaux sont bâtis sur des technologies et des modèles. Le modèle **théorique** le plus important est le modèle **Open System Interconnection** créé par l'**International Organization for Standardization** tandis que le modèle pratique le plus important est le modèle **TCP/IP**.

Le modèle OSI

Le modèle OSI qui a été proposé par l'ISO est devenu le standard en termes de modèle pour décrire l'échange de données entre ordinateurs. Cette norme se repose sur sept couches, de la une - la Couche Physique, à la sept - la Couche d'Application, appelés des services. La communication entre les différentes couches est synchronisée entre le poste émetteur et le poste récepteur grâce à ce que l'on appelle un protocole.

Ce modèle repose sur trois termes :

- Les **Couches**,
- Les **Protocoles**,
- Les **Interfaces**.

Les Couches

Des sept couches :

- Les couches 1 à 3 sont les **Couches Basses** orientées **Transmission**,
- La couche 4 est la **Couche Charnière** entre les **Couches Basses** et les **Couches Hautes**,
- Les couches 5 à 7 sont les **Couches Hautes** orientées **Traitement**.

La couche du même niveau du système **A** parle avec son homologue du système **B**.

- **La Couche Physique** (Couche 1) est responsable :
 - du transfert de données binaires sur le câble physique ou virtuel
 - de la définition de tout aspect physique allant du connecteur jusqu'au câble en passant par la carte réseau, y compris l'organisation même du réseau
 - de la définition des tensions électriques sur le câble pour obtenir le 0 et le 1 binaires
- **La Couche de Liaison** (Couche 2) est responsable :
 - de la réception des données de la couche physique
 - de l'organisation des données en fragments, appelés des trames qui ont un format différent selon s'il s'agit d'un réseau basé sur la technologie Ethernet ou la technologie Token-Ring
 - de la préparation, émission et réception des trames
 - de la gestion de l'accès au réseau
 - de la communication nœud à nœud
 - de la gestion des erreurs
 - avant la transmission, le nœud émetteur calcule un code appelé un CRC et l'incorpore dans les données envoyées
 - le nœud récepteur recalcule un CRC en fonction du contenu de la trame reçue et le compare à celui incorporé avec l'envoi
 - en cas de deux CRC identique, le nœud récepteur envoie un accusé de réception au nœud émetteur
 - de la réception de l'accusé de réception
 - éventuellement de la ré-émission des données
 - En prenant ce modèle, l'IEEE (Institute of Electrical and Eletronics Engineers) l'a étendu avec le Modèle IEEE (802).
 - Dans ce modèle la Couche de Liaison est divisée en deux sous-couches importantes :

- La **Sous-Couche LLC** (Logical Link Control) qui :
 - gère les accusés de réception
 - gère le flux de trames
 - La **Sous-Couche MAC** (Media Access Control) qui :
 - gère la méthode d'accès au réseau
 - le CSMA/CD dans un réseau basé sur la technologie Ethernet
 - l'accès au jeton dans un réseau basé sur la technologie Token-Ring
 - gère les erreurs
 - **La Couche de Réseau** (Couche 3) est responsable de la gestion de la bonne distribution des différentes informations aux bonnes adresses en :
 - identifiant le chemin à emprunter d'un nœud donné à un autre
 - appliquant une conversion des adresses logiques (des noms) en adresses physiques
 - ajoutant des information adressage aux envois
 - détectant des paquets trop volumineux avant l'envoi et en les divisant en trames de données de tailles autorisées
 - **La Couche de Transport** (Couche 4) est responsable de veiller à ce que les données soient envoyées correctement en :
 - constituant des paquets de données corrects
 - les envoyant dans le bon ordre
 - vérifiant que les données sont traités dans le même ordre que l'ordre d'émission
 - permettant à un processus sur un nœud de communiquer avec un autre nœud et d'échanger des messages avec lui
 - **La Couche de Session** (Couche 5) est responsable :
 - de l'établissement, du maintien, et de la mise à fin de la communication entre deux noeuds distants, c'est-à-dire, de la session
 - de la conversation entre deux processus de vérification de la réception des messages envoyés en séquences, c'est-à-dire, le point de contrôle
 - de la sécurité lors de l'ouverture de la session, c'est-à-dire, les droits d'utilisateurs etc.
 - **La Couche de Présentation** (Couche 6) est responsable :
 - du formatage et de la mise en forme des données
 - des conversions de données telles le cryptage/décryptage
 - **La Couche d'Application** (Couche 7) est responsable :
 - du dialogue homme/machine via des messages affichés
 - du partage des ressources
 - de la messagerie
-

Les Protocoles

Un **protocole** est un langage commun utilisé par deux entités en communication pour pouvoir se comprendre. La nature du Protocole dépend directement de la nature de la communication. Cette nature dépend du **paradigme** de communication que l'application nécessite. Le paradigme est un modèle abstrait d'un problème ou d'une situation. Dans le paradigme de la diffusion, l'émetteur envoie des informations au récepteur sans se soucier de ce que le récepteur va en faire. C'est la responsabilité du récepteur de comprendre et d'utiliser les informations.

Les Interfaces

Chaque couche rend des **services** à la couche immédiatement supérieure et utilise les services de la couche immédiatement inférieure. L'ensemble des services s'appelle une **Interface**. Les services sont composés de **Service Data Units** et sont disponibles par un **Service Access Point**.

Protocol Data Units

L'**Unité de Données** ou *Protocol Data Unit* pour chaque couche comporte un nom spécifique :

- **Application Protocol Data Units** pour la couche **Application**,
- **Présentation Protocol Data Units** pour la couche **Présentation**,
- **Session Protocol Data Units** pour la couche **Session**,
- **Transport Protocol Data Units** pour la couche **Transport**.

Or, pour les **Couches Basses** on parle de :

- **Paquets** pour la couche **Réseau**,
- **Trames** pour la couche **Liaison**,
- **Bits** pour la couche **Physique**.

Encapsulation et Désencapsulation

Lorsque les données sont communiquées par le système A au système B, celles-ci commencent au niveau de la couche d'Application. La couche d'Application ajoute une en-tête à l'unité de données qui contient des **informations de contrôle du protocole**. Au passage de chaque couche, celle-ci ajoute sa propre en-tête. De cette façon, lors de sa descente vers la couche physique, les données et l'en-tête de la couche supérieure sont encapsulées :

Couche Système A	Encapsulation
Application	Application Header (AH) + Unité de Données (UD)

Couche Système A	Encapsulation
Présentation	Présentation Header (PH) + AH + UD
Session	Session Header (SH) + PH + AH + UD
Transport	Transport Header (TH) + SH + PH + AH + UD
Réseau	Network Header (NH) + TH + SH + PH + AH + UD
Liaison	Liaison Header (DH) + NH + TH + SH + PH + AH + UD

Lors de son voyage de la couche Physique vers la couche Application dans le système B, les en-têtes sont supprimées par chaque couche correspondante. On parle alors de **désencapsulation** :

Couche Système B	Encapsulation
Liaison	Liaison Header (DH) + NH + TH + SH + PH + AH + UD
Réseau	Network Header (NH) + TH + SH + PH + AH + UD
Transport	Transport Header (TH) + SH + PH + AH + UD
Session	Session Header (SH) + PH + AH + UD
Présentation	Présentation Header (PH) + AH + UD
Application	Application Header (AH) + Unité de Données (UD)

Spécification NDIS et le Modèle ODI

La spécification NDIS (Network Driver Interface Specification) a été introduite conjointement par les sociétés Microsoft et 3Com. Cette spécification ainsi que son homologue, le modèle ODI (Open Datalink Interface) introduit conjointement par les sociétés Novell et Apple à la même époque, définit des standards pour les pilotes de cartes réseau afin qu'ils puissent être indépendants des protocoles utilisés et les systèmes d'exploitation sur les machines. Des deux 'standards', la spécification NDIS est le plus répandu, intervenant a niveau de la sous-couche MAC et l a couche de liaison. Elle spécifie :

- l'interface pilote-matériel
- l'interface pilote-protocole
- l'interface pilote - système d'exploitation

Le modèle TCP/IP

La suite des protocoles TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) est issu de la DOD (Dept. Américain de la Défense) et le travail de l'ARPA (Advanced Research Project Agency).

- La suite des protocoles TCP/IP
 - a été introduite en 1974
 - a été utilisée dans l'ARPANet en 1975
 - permet la communication entre des réseaux à base de systèmes d'exploitation, architectures et technologies différents
 - est très proche du modèle OSI en termes d'architecture et se place au niveau de la couche d'Application jusqu'à la couche Réseau.
 - est, en réalité, une suite de protocoles et de services :
 - **IP** (Internet Protocol)
 - le protocole IP s'intègre dans la couche Réseau du modèle OSI en assurant la communication entre les systèmes. Bien qu'il puisse découper des messages en fragments ou datagrammes et les reconstituer dans le bon ordre à l'arrivée, il ne garantit pas la réception.
 - **ICMP** (Internet Control Message Protocol)
 - le protocole ICMP produit des messages de contrôle aidant à synchroniser le réseau. Un exemple de ceci est la commande ping.
 - **TCP** (Transmission Control Protocol)
 - le protocole TCP se trouve au niveau de la couche de Transport du modèle OSI et s'occupe de la transmission des données entre noeuds.
 - **UDP** (User Datagram Protocol)
 - le protocole UDP n'est pas orienté connexion. Il est utilisé pour la transmission rapide de messages entre nœuds sans garantir leur acheminement.
 - **Telnet**
 - le protocole Telnet est utilisé pour établir une connexion de terminal à distance. Il se trouve dans la couche d'Application du modèle OSI.
 - **Ftp** (File Transfer Protocol)
 - le protocole ftp est utilisé pour le transfert de fichiers. Il se trouve dans la couche d'Application du modèle OSI.
 - **SMTP** (Simple Message Transfer Protocol)
 - le service SMTP est utilisé pour le transfert de courrier électronique. Il se trouve dans la couche d'Application du modèle OSI.
 - **DNS** (Domain Name Service)
 - le service DNS est utilisé pour la résolution de noms en adresses IP. Il se trouve dans la couche d'Application du modèle OSI.
 - **SNMP** (Simple Network Management Protocol)

- le protocole SNMP est composé d'un agent et un gestionnaire. L'agent SNMP collecte des informations sur les périphériques, les configurations et les performances tandis que le gestionnaire SNMP reçoit ses informations et réagit en conséquence.
- **NFS** (Network File System)
 - le NFS a été mis au point par Sun Microsystems
 - le NFS génère un lien virtuel entre les lecteurs et les disques durs permettant de monter dans un disque virtuel local un disque distant
- et aussi POP3, NNTP, IMAP etc ...

Le modèle TCP/IP est composé de 4 couches :

- La couche d'Accès Réseau
 - Cette couche spécifie la forme sous laquelle les données doivent être acheminées, quelque soit le type de réseau utilisé.
- La couche Internet
 - Cette couche est chargée de fournir le paquet de données.
- La couche de Transport
 - Cette couche assure l'acheminement des données et se charge des mécanismes permettant de connaître l'état de la transmission.
- La couche d'Application
 - Cette couche englobe les applications standards de réseau telles ftp, telnet, ssh, etc..

Les noms des Unités de Données sont différents selon le protocole utilisé et la couche du modèle TCP/IP :

Couche	TCP	UDP
Application	Stream	Message
Transport	Segment	Packet
Internet	Datagram	Datagram
Réseau	Frame	Frame

Les Raccordements

Les Modes de Transmission

On peut distinguer 3 modes de transmission :

- La **Liaison Simplex**,
 - Les données ne circulent que dans un **seul** sens de l'émetteur ver le récepteur,
 - La liaison nécessite deux canaux de transmissions,
- La **Liaison Half-Duplex** aussi appelée la **Liaison à l'Alternat** ou encore la **Liaison Semi-Duplex**,
 - Les données circulent dans un sens ou l'autre mais jamais dans les deux sens en même temps. Chaque extrémité émet donc à son tour,
 - La liaison permet d'avoir une liaison bi-directionnelle qui utilise la totalité de la banse passante,
- La **Liaison Full-Duplex** dans les deux sens en **même** temps. Chaque extrémité peut émettre et recevoir simultanément,
 - La liaison est caractérisée par une bande passante divisée par deux pour chaque sens des émissions.

Les Câbles

Le Câble Coaxial

En partant de l'extérieur, le câble coaxial est composé :

- d'une **Gaine** en caoutchouc, PVC ou Téflon pour protéger le câble,
- d'un **Blindage** en métal pour diminuer le bruit du aux parasites,
- d'un **Isolant** (diélectrique) pour éviter le contact entre le blindage et l'âme et ainsi éviter des courts-circuits,
- d'un **Âme** en cuivre ou torsadés pour transporter les données.

Avantages :

- **Peux coûteux**,
- Facilement **manipulable**,
- Peut être utilisé pour de **longues distances**,
- A un débit de 10 Mbit/s dans un LAN et 100 Mbit/s dans un WAN.

Inconvénients :

- Fragile,
 - Instable,
 - Vulnérable aux interférences,
 - Half-Duplex.
-

Le Câble Paire Torsadée

Ce câble existe sous deux formes selon son utilisation :

- **Monobrin** pour du câblage **horizontal (Capillaire)**,
 - chaque fil est composé d'un seul conducteur en cuivre,
 - la distance ne doit pas dépassée 90m.
- **Multibrin** pour des **cordons de brassage** :
 - chaque fil est composé de plusieurs brins en cuivre,
 - câble souple.

Avantages :

- Un débit de 10 Mbit/s à 10 GBit/s,
- A une bande passante plus large,
- Pas d'interruption par coupure du câble,
- Permet le **câblage universel** (téléphonie, fax, données ...),
- Full-Duplex.

Inconvénients :

- Nombre de câbles > câble coaxial,
- Plus cher,
- Plus encombrant dans les gaines techniques.

Catagories de Blindage

Il existe trois catagories de blindage :

- **Twisted** ou Torsadé,
- **Foiled** ou Entouré,
- **Shielded** ou Avec Ecran.

De ce fait, il existe 5 catagories de câbles Paire Torsadée :

Nom anglais ^ Appellation Ancienne ^ Nouvelle Appellation ^

Unshielded Twisted Pair	UTP	U/UTP
Foiled Twisted Pair	FTP	F/UTP
Shield Twisted Pair	STP	S/UTP
Shield Foiled Twisted Pair	SFTP	SF/UTP
Shield Shield Twisted Pair	S/STP	SS/STP3

Ces catégories donnent lieu à des **Classes** :

Classe	Débit	Nombre de Paires Torsadées	Connecteur	Commentaires
3	10 Mbit/s	4	RJ11	
4	16 Mbit/s	4	S/O	Non-utilisée de nos jours
5	100 Mbit/s	4	RJ45	Obsolète
5e/D	1 Gbit/s sur 100m	4	RJ45	S/O
6/E	2.5 Gbit/s sur 100m ou 10 Gbit/s sur 25m à 55m	4	Idéal pour PoE	
7/F	10 Gbit/s sur 100m	4	GG45 ou Tera	Paires individuellement et collectivement blindées. Problème de compatibilité avec les classes précédentes due au connecteur.

La Prise RJ45

Une prise RJ45 comporte 8 broches. Un câble peut être **droit** quand la broche 1 d'une extrémité est connectée à la broche 1 de la prise RJ45 à l'autre extrémité, la broche 2 d'une extrémité est connectée à la broche 2 de la prise RJ45 à l'autre extrémité et ainsi de suite ou bien **croisé** quand le brochage est inversé.

Les câbles croisés sont utilisés lors du branchement de deux équipements identiques (PC à PC, Hub à Hub, Routeur à Routeur).

Channel Link et Basic Link

Le **Channel Link** ou **Canal** est l'ensemble du **Basic Link** ou **Lien** de base et les cordons de brassage et de raccordement des équipements qui sont limités en distance à 10m.

Le **Basic Link** est le lien entre la prise RJ45 murale et la baie de brassage. Il est limité à 90m en classe 5D.

La Fibre Optique

La **Fibre Optique** est un fil de **Silice** permettant le transfert de la lumière. De ce fait elle est caractérisée par :

- des meilleures performances que le cuivre,
- de plus de communications simultanément,
- de la capacité de relier de plus grandes distances,
- une insensibilité aux perturbations,
- une résistance à la corrosion.

Qui plus est, elle ne produit aucune perturbation.

Elle est composée :

- d'un coeur de 10, de 50/125 ou de 62.50 micron,
- d'une gaine de 125 micron,
- d'une protection de 230 micron.

Il existe deux types de fibres, la **Fibre Monomode** et la **Fibre Multimodes**.

La Fibre Monomode :

- a un coeur de 8 à 10 Microns,
- est divisée en sous-catégories de distance,
 - 10 Km,
 - 15 Km,
 - 20 Km,
 - 50 Km,
 - 80 Km,
 - 100 Km.

La Fibre Multimode :

- a un coeur de 62,50 micron ou de 50/125 micron avec une gaine orange,
- permet plusieurs trajets lumineux appelés **modes** en même temps en Full Duplex,
- est utilisée pour de bas débits ou de courtes distances,
 - 2 Km pour 100 Mbit/s,
 - 500 m pour 1 Gbit/s.

Les Réseaux sans Fils

Les réseaux sans fils sans basés sur une liaison qui utilise des ondes radio-électriques (radio et infra-rouges).

Il existe des technologies différentes en fonction de la fréquence utilisée et de la portée des transmissions :

- Réseaux Personnels sans Fils - Bluetooth, HomeRF,
- Réseaux Locaux sans Fils - LiFi, WiFi,
- Réseaux Métropolitains sans Fil - wImax,
- Réseaux Etendus sans Fils - GSM, GPRS, UMTS.

Les principales ondes utilisées pour la transmission des données sont :

- Ondes GSM - Ondes Hertziennes reposant sur des micro-ondes à basse fréquence avec une portée d'une dizaine de kilomètres,
- Ondes Wi-Fi - Ondes Hertziennes reposant sur des micro-ondes à haute fréquence avec une portée de 20 à 50 mètres,
- Ondes Satellitaires - Ondes Hertziennes longues portées.

Le Courant Porteur en Ligne

Le CPL utilise le réseau électrique domestique, le réseau moyenne et basse tension pour transmettre des informations numériques.

Le CPL superpose un signal à plus haute fréquence au signal électrique.

Seuls donc, les fils conducteurs transportent les signaux CPL.

Le coupleur intégré en entrée des boîtiers CPL élimine les composants basses fréquences pour isoler le signal CPL.

Le CPL utilise la phase électrique et le neutre. De ce fait, une installation triphasée fournit 3 réseaux CPL différents.

Le signal CPL ne s'arrête pas nécessairement aux limites de l'installation électrique. En effet en cas de compteurs non-numériques le signal les traversent.

Les normes CPL sont :

Norme	Débit Théorique	Débit Pratique	Temps pour copier 1 Go
Homeplug 1.01	14 Mbps	5.4 Mbps	25m 20s
Homeplug 1.1	85 Mbps	12 Mbps	11m 20s
PréUPA 200	200 Mbps	30 Mbps	4m 30s

Technologies

Il existe plusieurs technologies de réseau :

- Ethernet,
- Token-Ring,
- ARCnet,
- etc..

Nous détaillerons ici les deux technologies les plus répandues, à savoir Ethernet et Token-Ring.

Ethernet

La technologie Ethernet se repose sur :

- une topologie logique de bus,
- une topologie physique de bus ou étoile.

L'accès au bus utilise le **CSMA/CD**, Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection (Accès Multiple à Détection de Porteuse / Détection de Collisions).

Il faut noter que :

- les données sont transmises à chaque nœud - c'est la méthode d'**accès multiple**,
- chaque nœud qui veut émettre écoute le réseau - c'est la **détection de porteuse**,
- quand le réseau est silencieux une trame est émise dans laquelle se trouvent les données ainsi que l'adresse du destinataire,
- le système est dit donc **aléatoire** ou **non-déterministe**,
- quand deux nœuds émettent en même temps, il y a **collision de données**,
- les deux nœuds vont donc cesser d'émettre, se mettant en attente jusqu'à ce qu'ils commencent à émettre de nouveau.

Token-Ring

La technologie Token-Ring se repose sur :

- une topologie logique en anneau,
- une topologie physique en étoile.

Token-Ring se traduit par **Anneau à Jeton**. Il n'est pas aussi répandu que l'Ethernet pour des raisons de coûts. En effet le rajout d'un nœud en Token-Ring peut coûter jusqu'à **4 fois plus cher qu'en Ethernet**.

Il faut noter que :

- les données sont transmises dans le réseau par un système appelé **méthode de passage de jeton**,
- le jeton est une **trame numérique vide** de données qui tourne en permanence dans l'anneau,
- quand un nœud souhaite émettre, il saisit le jeton, y dépose des données avec l'adresse du destinataire et ensuite laisse poursuivre son chemin jusqu'à sa destination,
- pendant son voyage, aucun autre nœud ne peut émettre,
- une fois arrivé à sa destination, le jeton dépose ses données et retourne à l'émetteur pour confirmer la livraison,
- ce système est appelé **déterministe**.

L'intérêt de la technologie Token-Ring se trouve dans le fait :

- qu'il **évite des collisions**,
- qu'il est **possible de déterminer avec exactitude le temps que prenne l'acheminement des données**.

La technologie Token-Ring est donc idéale, voire obligatoire, dans des installations où chaque nœud doit disposer d'une opportunité à intervalle fixe d'émettre des données.

Périphériques Réseaux Spéciaux

En plus du câblage, les périphériques de réseau spéciaux sont des éléments primordiaux tant au niveau de la topologie physique que la topologie logique.

Les périphériques de réseau spéciaux sont :

- les Concentrateurs ou *Hubs*,
- les Répéteurs ou *Repeaters*,
- les Ponts ou *Bridges*,
- les Commutateurs ou *Switches*,
- les Routeurs ou *Routers*,
- les Passerelles ou *Gateways*.

L'objectif ici est de vous permettre de comprendre le rôle de chaque périphérique.

Les Concentrateurs

Les Concentrateurs permettent une connectivité entre les nœuds en topologie en étoile. Selon leur configuration, la topologie logique peut être en étoile, en bus ou en anneau. Il existe de multiples types de Concentrateurs allant du plus simple au Concentrateur intelligent.

- **Le Concentrateur Simple**
 - est une boîte de raccordement centrale,
 - joue le rôle de récepteur et du réémetteur des signaux sans accélération ni gestion de ceux-ci,
 - est un périphérique utilisé pour des groupes de travail.
- **Le Concentrateur Évolué**
 - est un Concentrateur simple qui offre en plus l'amplification des signaux, la gestion du type de topologie logique grâce à des capacités d'être configurés à l'aide d'un logiciel ainsi que l'homogénéisation du réseau en offrant des ports pour un câblage différent. Par exemple, 8 ports en paire torsadée non-blindée et un port BNC.
- **Le Concentrateur Intelligent**
 - est un Concentrateur évolué qui offre en plus la détection automatique des pannes, la connectique avec un Pont ou un Routeur ainsi que le

diagnostic et la génération de rapports.

Les Répéteurs

Un Répéteur est un périphérique réseau simple. Il est utilisé pour amplifier le signal quand :

- la longueur du câble dépasse la limite autorisée,
- le câble passe par une zone où les interférences sont importantes.

Éventuellement, et uniquement dans le cas où le Répéteur serait muni d'une telle fonction, celui-ci peut être utilisé pour connecter deux réseaux ayant un câblage différent.

Les Ponts

Un Pont est **Répéteur intelligent**. Outre sa capacité d'amplifier les signaux, le Pont analyse le trafic qui passe par lui et met à jour une liste d'adresses des cartes réseau, appelée **une table de routage**, n'autorisant que les transmissions destinées à d'autres segments du réseau.

Les **diffusions** sont néanmoins autorisées.

Comme un Pont doit être intelligent, on utilise souvent un micro-ordinateur comme Pont. Forcément équipé de 2 cartes réseau, le Pont peut également jouer le rôle de serveur de fichiers.


Le Pont sert donc à isoler des segments du réseau pour des raisons de :

- **sécurité** afin d'éviter à ce que des données sensibles soient propagées sur tout le réseau,
- **performance** afin qu'une partie du réseau trop chargée ralentisse le réseau entier,
- **fiabilité** afin par exemple qu'une carte en panne ne gêne pas le reste du réseau avec une diffusion.

Il existe trois types de configuration de Ponts


Le Pont de Base

Le Pont de Base est utilisé très rarement pour isoler deux segments.



Le Pont en Cascade


Le Pont en Cascade est à éviter car les données en provenance d'un segment doivent passer par plusieurs Ponts. Ceci a pour conséquence de ralentir la transmission des données, voire même de créer un trafic superflu en cas de rémission par le nœud



Le Pont en Dorsale

Le Pont en Dorsale coûte plus chère que la configuration précédente car il faut un nombre de Ponts équivalent au nombre de segments + 1. Par contre

elle réduit les problèmes précédemment cités puisque les données ne transitent que par deux Ponts.



Les Commutateurs

Un Commutateur peut être considéré comme un Concentrateur intelligent et un Pont. Ils sont gérés souvent par des logiciels. La topologie physique d'un réseau commuté est en étoile. Par contre la topologie logique est spéciale, elle s'appelle une topologie commutée.

Lors de la communication de données entre deux nœuds, le Commutateur ouvre une connexion temporaire virtuelle en fermant les autres ports. De cette façon la bande passante totale est disponible pour cette transmission et les risques de collision sont minimisés.

Certains Commutateurs haut de gamme sont équipés d'un système anti-catastrophe qui leur permet d'isoler une partie d'un réseau en panne afin que les autres parties puissent continuer à fonctionner sans problème.

Les Routeurs

Un Routeur est un Pont sophistiqué capable :

- d'assurer l'interconnexion entre des segments,
- de filtrer le trafic,
- d'isoler une partie du réseau,
- d'explorer les informations d'adressage pour trouver le chemin le plus approprié et le plus rentable pour la transmission des données.

Les Routeurs utilisent une table de routage pour stocker les informations sur :

- les adresses du réseau,
- les solutions de connexion vers d'autres réseaux,
- l'efficacité des différentes routes.

Il existe deux types de Routeur :

- le **Routeur Statique**
 - la table de routage est éditée manuellement,
 - les routes empruntées pour la transmission des données sont toujours les mêmes,
 - il n'y a pas de recherche d'efficacité.
- le **Routeur Dynamique**
 - découvre automatiquement les routes à emprunter dans un réseau.

Les Passerelles

Ce périphérique, souvent un logiciel, sert à faire une conversion de données :


- entre deux technologies différentes (Ethernet - Token-Ring),
- entre deux protocoles différents,
- entre des formats de données différents.

Comprendre le Chiffrement

Introduction à la cryptologie

Définitions

- **La Cryptologie**
 - La science qui étudie les aspects scientifiques de ces techniques, c'est-à-dire qu'elle englobe la cryptographie et la cryptanalyse.
- **La Cryptanalyse**
 - Lorsque la clef de déchiffrement n'est pas connue de l'attaquant on parle alors de cryptanalyse ou cryptoanalyse (on entend souvent aussi le terme plus familier de cassage).
- **La Cryptographie**
 - Un terme générique désignant l'ensemble des techniques permettant de chiffrer des messages, c'est-à-dire permettant de les rendre inintelligibles sans une action spécifique. Les verbes crypter et chiffrer sont utilisés.
- **Le Décryptement ou Décryptage**
 - Est le fait d'essayer de déchiffrer illégitimement le message (que la clé de déchiffrement soit connue ou non de l'attaquant).



La Cryptographie

La cryptographie apporte quatre points clefs:

- La confidentialité
 - consiste à rendre l'information inintelligible à d'autres personnes que les acteurs de la transaction.

- L'intégrité
 - consiste à déterminer si les données n'ont pas été altérées durant la communication (de manière fortuite ou intentionnelle).
- L'authentification
 - consiste à assurer l'identité d'un utilisateur.
- La non-répudiation
 - est la garantie qu'aucun des correspondants ne pourra nier la transaction.

La cryptographie est basée sur l'arithmétique. Il s'agit, dans le cas d'un texte, de transformer les lettres qui composent le message en une succession de chiffres (sous forme de bits dans le cas de l'informatique), puis ensuite de faire des calculs sur ces chiffres pour:

- Procéder au chiffrement
 - Le résultat de cette modification (le message chiffré) est appelé cryptogramme (Ciphertext) par opposition au message initial, appelé message en clair (Plaintext)
- Procéder au déchiffrement

Le chiffrement se fait à l'aide d'une clef de chiffrement. Le déchiffrement nécessite une clef de déchiffrement.

On distingue deux types de clefs:

- Les clés symétriques:
 - des clés utilisées pour le chiffrement ainsi que pour le déchiffrement. On parle alors de chiffrement symétrique ou de chiffrement à clé secrète.
- Les clés asymétriques:
 - des clés utilisées dans le cas du chiffrement asymétrique (aussi appelé chiffrement à clé publique). Dans ce cas, une clé différente est utilisée pour le chiffrement et pour le déchiffrement.

Le Chiffrement par Substitution

Le chiffrement par substitution consiste à remplacer dans un message une ou plusieurs entités (généralement des lettres) par une ou plusieurs autres entités. On distingue généralement plusieurs types de cryptosystèmes par substitution :

- La substitution **monoalphabétique**
 - consiste à remplacer chaque lettre du message par une autre lettre de l'alphabet
 - La substitution **polyalphabétique**
-


- consiste à utiliser une suite de chiffres monoalphabétique réutilisée périodiquement
- La substitution **homophonique**
 - permet de faire correspondre à chaque lettre du message en clair un ensemble possible d'autres caractères
- La substitution de **polygrammes**
 - consiste à substituer un groupe de caractères (polygramme) dans le message par un autre groupe de caractères

Algorithmes à clé secrète

Le Chiffrement Symétrique

Ce système est aussi appelé le système à **Clef Secrète** ou à **clef privée**.

Ce système consiste à effectuer une opération de chiffrement par algorithme mais comporte un inconvénient, à savoir qu'il nécessite un canal sécurisé pour la transmission de la clef de chiffrement/déchiffrement.



Important - Le système de Méthode du Masque Jetable (One Time Pad) fût mis au point dans les années 1920. Il utilisait une clef générée aléatoirement à usage unique.

Les algorithmes de chiffrement symétrique couramment utilisés en informatique sont:

- **Data Encryption Standard** (DES),
- **Triple DES** (3DES),
- **RC2**,
- **Blowfish**,
- **International Data Encryption Algorithm** (IDEA),

- **Advanced Encryption Standard (AES)**.


Algorithmes à clef publique

Le Chiffrement Asymétrique

Ce système est aussi appelé **Systeme à Clef Publique**.

Ce système consiste à avoir deux clefs appelées des **bi-clefs**:

- Une clef **publique** pour le chiffrement
- Une clef **secrète** ou **privée** pour le déchiffrement



- L'utilisateur A (celui qui déchiffre) choisit une clef privée.
- A partir de cette clef il génère plusieurs clefs publiques grâce à un algorithme.
- L'utilisateur B (celui qui chiffre) choisit une des clefs publiques à travers un canal non-sécurisé pour chiffrer les données à l'attention de l'utilisateur A.

Ce système est basé sur ce que l'on appelle une **fonction à trappe à sens unique** ou **one-way trap door**.

Il existe toutefois un problème - s'assurer que la clef publique récupérée est bien celle qui correspond au destinataire !


Les algorithmes de chiffrement asymétrique couramment utilisés en informatique sont:

- **Digital Signature Algorithm (DSA)**

- **Rivest, Shamir, Adleman** (RSA)

La Clef de Session

Ce système est un compromis entre le système symétrique et le système asymétrique. Il permet l'envoi de données chiffrées à l'aide d'un algorithme de chiffrement symétrique par un canal non-sécurisé et a été mis au point pour palier au problème de lenteur de déchiffrement du système asymétrique.




Ce système fonctionne de la façon suivante :

- L'utilisateur A chiffre une clef privée générée aléatoirement, appelée une « clef de session », en utilisant une des clefs publiques de l'utilisateur B.
- L'utilisateur A chiffre les données avec la clef de session.
- L'utilisateur B déchiffre la clef de session en utilisant sa propre clef privée.
- L'utilisateur B déchiffre les données en utilisant la clef de session.

Fonctions de Hachage


La fonction de **hachage**, aussi appelée une fonction de **condensation**, est à **sens unique** (one way function). Il « condense » un message en clair et produit un haché unique.



Les deux algorithmes de hachage utilisés sont:

- **Message Digest 5 (MD5)**
- **Secure Hash Algorithm (SHA)**

Lors de son envoie, le message est accompagné de son haché et il est donc possible de garantir son intégrité:




- A la réception du message, le destinataire ou l'utilisateur B calcule le haché du message reçu et le compare avec le haché accompagnant le document.
- Si le message ou le haché a été falsifié durant la communication, les deux empreintes ne correspondront pas.



Important - Ce système permet de vérifier que l'empreinte correspond bien au message reçu, mais ne permet pas de prouver que le message a bien été envoyé par l'utilisateur A.

Signature Numérique

Pour garantir l'authentification du message l'utilisateur A va chiffrer ou **signer** le haché à l'aide de sa clé privée. Le haché signé est appelé un **sceau**.



- L'utilisateur A envoie le sceau au destinataire.
- A la réception du message L'utilisateur B déchiffre le sceau avec la clé publique de l'utilisateur A.
- Il compare le haché obtenu au haché reçu en pièce jointe.

Ce mécanisme de création de sceau est appelé **scellement**.

Ce mécanisme est identique au procédé utilisé par SSH lors d'une connexion

Utilisation de GnuPG

Présentation

GNU Privacy Guard permet aux utilisateurs de transférer des messages chiffrés et/ou signés.

Installation

Sous RHEL 9, le paquet gnupg est installé par défaut :

```
[root@centos8 ~]# whereis gpg
gpg: /usr/bin/gpg /usr/share/man/man1/gpg.1.gz
```

Configuration

Pour initialiser GnuPG, saisissez la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# gpg
gpg: directory '/root/.gnupg' created
gpg: keybox '/root/.gnupg/pubring.kbx' created
gpg: WARNING: no command supplied. Trying to guess what you mean ...
gpg: Go ahead and type your message ...
^C
gpg: signal Interrupt caught ... exiting
```

Pour générer les clefs, saisissez la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.2.20; Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
```

Please select what kind of key you want:

- (1) RSA and RSA (default)
- (2) DSA and Elgamal
- (3) DSA (sign only)
- (4) RSA (sign only)
- (14) Existing key from card


```
Your selection? 1
RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (2048)
Requested keysize is 2048 bits
Please specify how long the key should be valid.
    0 = key does not expire
    <n> = key expires in n days
    <n>w = key expires in n weeks
    <n>m = key expires in n months
    <n>y = key expires in n years
Key is valid for? (0)
Key does not expire at all
Is this correct? (y/N) y

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: I2TCH
Email address: infos@i2tch.co.uk
Comment: Test Key
You selected this USER-ID:
    "I2TCH (Test Key) <infos@i2tch.co.uk>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? 0
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: /root/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key 8B4DEC5CC2B2AC5A marked as ultimately trusted
gpg: directory '/root/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
```

```
gpg: revocation certificate stored as '/root/.gnupg/openpgp-  
revocs.d/9666229B8B43D80C1832BE0D8B4DEC5CC2B2AC5A.rev'  
public and secret key created and signed.
```

```
pub  rsa2048 2021-08-24 [SC]  
     9666229B8B43D80C1832BE0D8B4DEC5CC2B2AC5A  
uid  I2TCH (Test Key) <infos@i2tch.co.uk>  
sub  rsa2048 2021-08-24 [E]
```



Important - Lorsque le système vous la demande, entrez la passphrase **fenestros**.

La liste de clefs peut être visualisée avec la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# gpg --list-keys  
gpg: checking the trustdb  
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp  
gpg: depth: 0  valid: 1  signed: 0  trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u  
/root/.gnupg/pubring.kbx  
-----  
pub  rsa2048 2021-08-24 [SC]  
     9666229B8B43D80C1832BE0D8B4DEC5CC2B2AC5A  
uid  [ultimate] I2TCH (Test Key) <infos@i2tch.co.uk>  
sub  rsa2048 2021-08-24 [E]
```



Important - Pour importer la clef d'un correspondant dans sa trousse de clefs il convient d'utiliser la commande suivante :

```
# gpg --import la-clef.asc
```

Pour exporter sa clef publique, il convient d'utiliser la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# gpg --export --armor I2TCH > ~/I2TCH.asc
[root@centos8 ~]# cat I2TCH.asc
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQENBGE1DSgBCACih8Jfs1n1SPiK/wGCygz2WSljsiXdXlnSHaklznxNldpY4Xrj
TPl145L95XJkHsMf++74MVMdGBn1TnG6m+J1iXkV2EbZzxw9rExA5u9W6rtzWIzP
a/90kuQNAfc/sCUoAM10Mq0vpiuc+vSHoJNuqdh4Vv1K3wSg+yQKBXacStZ/7ZS3
0PFXXFCjP6IW4a7h761EcyCXPWhuDfc7qXqLiRjNJS9xKwj0/Hd/0+UYi20XgGB8
VnjMoHodvNvmmsLCvBM8bsxUxT4izFKRHk4xM2AaQurmiU9i1J8n0C51a2Iin0tD
QT1WCryY1pnnNz014BY8VjN2eFWIFh9R9UZhABEBAAG0JEkyVENIICHUZNXN0IEtl
eSkGPGluZm9zQGkydGNoLmNvLnVrPokBTgQTAQGA0BYhBJZmIpuLQ9gMGDK+DYtN
7FzCsqxaBQJhJQ0oAhsDBQsJCAcCBhUKCQgLAGQWAgMBAh4BAheAAAJEItN7FzC
sqxaFAkH/1ZQrtW6oNsATiG0i+X6obmWfMcRaKZiGcT5TNYdjEvXzDM/ND43nVzy
wBHJR6jZ45M4e+0eQAe01VrqBJGirrgZD0g0m8gXdXr0mygAFmUwQ6E+qYlawx7j
29p2al54zpaarSy2r/y5+hD0KV/0Qxzb9xUSm0qhQMFryh+hBBvJXqNVdBH0lk+j
ENK/8BvD5FtjgU6r3pvICWiA+hwSQ2bCT+l2083twP5o19oRE3dTd+pX5/RI5Kgj
+YuD6jtVzCnA2hbJcJ4xVEREBubg/1f9D4IgnZp5QTaznpH6US2rZ1Xhz2P6Jo95
61kuaR4K4H7zvdyE0gbtZf3iDfrAc/i5AQ0EYSUNKAELidAGF/Ev18YfokQy5z
Xssxj2UuKRYwR06xr731aBaYKg0ym0/56Aj944WhWmJ0/RyIMpRz51p/yFLtHy1H
nWg0a3WnwGssQbL4UErEe1wUrNb3hLsvFXYDehZTWcr2adfl94Yv4ya0a9vYmb5p
Qu5tAoDQ1PUqZYsR83IjIQinF2ZgQh6+cK+MfojtwarmwhHJnYAhb0ux3WB0FVy
h6SbGxA4Sps/ANqpgR/TPFLXzXI1vVFN9x9QMhMNGjy01oIs8dcYLYoixb970shx
9IucE6Yw7SBfVlJ5ezI+Q+CNEzCJgJ/kUXNST/QWdq/h7lSE2CNnhrcYAOdEAaB
pNUAEQEAAAYkBNgQYAQGAIBYhBJZmIpuLQ9gMGDK+DYtN7FzCsqxaBQJhJQ0oAhsM
AAAJEItN7FzCsqxadFgH/R3ncPLtfj1RE0bZM6MUButnQxq4RbBp9JrbqYhFy97o
lWbhMrca8Ts9pCZE3/kFbsNhg3uoe7rbECYmvmCJ2Gi8RtM45SAyzezYyR45fa2W
825P+DaUdZ4ahX1jzaNEWgzMjKRt2P84ih1St7oW90c0T/04kCYhmsGfLZPch9+R
W+S8kIoiBJ8ucL5KNy9TA0TTvk4fC7w9plovpu9fJR57CMg0kKEnTrgkH06bVK65
+4aNRw0LPPNzJaaLBMLAghbzcMzRVwsB79AuKciUP/6ZTjyEGXtH/cF5Xxup5qHT
WEhhheTEBxVhlpK40Gs0B6TMSkBGq8LjQ98V3hghYa4=
=0TAN
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

Cette clef peut ensuite être jointe à des messages électroniques ou bien être déposée sur un serveur de clefs tel que <http://www.keyserver.net>.

Signer un message

Créez maintenant un message à signer :

```
[root@centos8 ~]# vi ~/message.txt
[root@centos8 ~]# cat ~/message.txt
This is a test message for gpg
```

Pour signer ce message en format binaire, il convient d'utiliser la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# gpg --default-key I2TCH --detach-sign message.txt
gpg: using "I2TCH" as default secret key for signing
[root@centos8 ~]# ls -l | grep message
-rw-r--r--. 1 root root  31 Aug 24 11:22 message.txt
-rw-r--r--. 1 root root 329 Aug 24 11:23 message.txt.sig
[root@centos8 ~]# cat message.txt.sig
0!f"C
M\²Za%infos@i2tch.co.uk
      M\²ZT2oh@<E=n)\jED$kFvA`@7L/4XY0?49U*cje?sh
-p&Za2i?qUuQ愁                غ<![ل
9AB|RA?Rk#b2V65mt"vC,:n
/H4&                krZ
a+ 6%60%<z+(qsv[root@centos8 ~]#
```

Pour signer ce message en format ascii, il convient d'utiliser la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# gpg --default-key I2TCH --armor --detach-sign message.txt
gpg: using "I2TCH" as default secret key for signing
[root@centos8 ~]# ls -l | grep message
-rw-r--r--. 1 root root  31 Aug 24 11:22 message.txt
```

```
-rw-r--r--. 1 root root 512 Aug 24 11:24 message.txt.asc
-rw-r--r--. 1 root root 329 Aug 24 11:23 message.txt.sig
[root@centos8 ~]# cat message.txt.asc
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQFGBAABCAAwFiEElmYim4tD2AwYMr4Ni03sXMKyrFoFAmElDywSHgluZm9zQGky
dGNoLmNvLnVrAAoJEItN7FzCsqxac1YIAIoHAPQ8x2G60HW8yhJKIJxCLrM+gvKz
GsTB/l+vPDEP6fToBnvMkvQwJqqQ7C0m7WkE4M2VWte6RxcpnUVcdwSlkpTKT4ww
Dbwlt7kgwX0MNP4q0QfAG8azJB40UCRd9aq3nwndZwLiQ48zraR/h50W0FN/H
0muyB4khwk2lonE/z7T09BNb8kMajK0CC+ZTSb2e0Hb4U2C1j fzUybfR2v2+ApmC
Dmj4vu2jm5YnElP5Kbz4me/JY5zZbYIFhTb8TMq7kVIuibaB4keERVdd+fk0FY1Z
WFggEvw1tSuoC3rZ0y1c0Rj59HoZ9QxaKX8n+wq5+A4k8slt6WzuAu8=
=//z2
-----END PGP SIGNATURE-----
```

Pour vérifier la signature d'un message signé en mode ascii, il convient d'utiliser la commande :

```
[root@centos8 ~]# gpg --verify message.txt.asc
gpg: assuming signed data in 'message.txt'
gpg: Signature made Tue 24 Aug 2021 11:24:28 EDT
gpg: using RSA key 9666229B8B43D80C1832BE0D8B4DEC5CC2B2AC5A
gpg: issuer "infos@i2tch.co.uk"
gpg: Good signature from "I2TCH (Test Key) <infos@i2tch.co.uk>" [ultimate]
```

Pour vérifier la signature d'un message signé en mode ascii et produit en dehors du message lui-même, il convient d'utiliser la commande :

```
[root@centos8 ~]# gpg --verify message.txt.asc message.txt
gpg: Signature made Tue 24 Aug 2021 11:24:28 EDT
gpg: using RSA key 9666229B8B43D80C1832BE0D8B4DEC5CC2B2AC5A
gpg: issuer "infos@i2tch.co.uk"
gpg: Good signature from "I2TCH (Test Key) <infos@i2tch.co.uk>" [ultimate]
```

Pour signer ce message **dans le message lui-même** en format ascii, il convient d'utiliser la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# gpg --default-key I2TCH --clearsign message.txt
gpg: using "I2TCH" as default secret key for signing
File 'message.txt.asc' exists. Overwrite? (y/N) y
[root@centos8 ~]# ls -l | grep message
-rw-r--r--. 1 root root  31 Aug 24 11:22 message.txt
-rw-r--r--. 1 root root 592 Aug 24 11:28 message.txt.asc
-rw-r--r--. 1 root root 329 Aug 24 11:23 message.txt.sig
[root@centos8 ~]# cat message.txt.asc
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

This is a test message for gpg
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQFGBAEBCAAwFiEElmYim4tD2AwYMr4Ni03sXMKyrFoFAmELeBMSHGluZm9zQGky
dGNoLmNvLnVrAAoJEItN7FzCsqxaQa0H+gLxI8PTEJtbg6q+PmhlSQQ2PkITRDFB
bC5vW8CQzXUNA08aqkBE0gA10vX9gJG0Q/aJ07fPrQFWP9g7IYPax/GvmgHCmS7B
Hc5uUL0awGvulctflk7xCmhgtaFndwCUN685xCPD0dhUMs0rX9Zqj8pKhbwh4Xpz
Q7vY5gPJTn2aj4PL5GkXN/ZzGclFTVN9o5BQuXyNtCB694WzZepf48dMPaIdlDxJ
l2yHf/jZGt2ZE2hoVllvjMN81LhjaqMxIoSTLwUAN+WBtrwNreQdERxtQv0waIA7
NNFzGPdi0HGdJhjYJ/v4eFbi5X4gvHVVazz0pY5p48yVgCRAwZHJh/0=
=C30Q
-----END PGP SIGNATURE-----
```

Chiffrer un message

Pour chiffrer un message, il faut disposer de la clef publique du destinataire du message. Ce dernier utilisera ensuite sa clef privée pour déchiffrer le message. Il convient de préciser le destinataire du message, ou plus précisément la clef publique à utiliser, lors d'un chiffrement :

```
gpg --recipient <destinataire> --encrypt <message>
```

- *<destinataire>* représente toute information permettant de distinguer sans ambiguïté une clef publique dans votre trousseau. Cette information peut-être le nom ou l'adresse email associé à la clef publique que vous voulez utiliser,

- `<message>` représente le message à chiffrer.

Par exemple pour chiffrer un message en mode binaire, il convient de saisir la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# gpg --recipient I2TCH --encrypt message.txt
[root@centos8 ~]# ls -l | grep message
-rw-r--r--. 1 root root  31 Aug 24 11:22 message.txt
-rw-r--r--. 1 root root  592 Aug 24 11:28 message.txt.asc
-rw-r--r--. 1 root root  367 Aug 24 11:30 message.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 root root  329 Aug 24 11:23 message.txt.sig
[root@centos8 ~]# cat message.txt.gpg

EeJ u

      pqa=w_wZI)0,G@"s"+i:(AVG;@GX) [ba9hh%7
                                   Wg7X
                                   o#U>gHEre8K\R*4u0n@"{SI\gt6gy].Z{t0'p@k{%I~}pu0-
#fät^S)(Ŝ)Xq=#94t;fMHC|UVoz,H|+.!4:DmZl0]bI{H[root@centos8 ~]#
```

Et pour chiffrer un message en mode ascii, il convient de saisir la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# gpg --recipient I2TCH --armor --encrypt message.txt
File 'message.txt.asc' exists. Overwrite? (y/N) y
[root@centos8 ~]# ls -l | grep message
-rw-r--r--. 1 root root  31 Aug 24 11:22 message.txt
-rw-r--r--. 1 root root  561 Aug 24 11:32 message.txt.asc
-rw-r--r--. 1 root root  367 Aug 24 11:30 message.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 root root  329 Aug 24 11:23 message.txt.sig
[root@centos8 ~]# cat message.txt.asc
-----BEGIN PGP MESSAGE-----


hQEMA0XsZUog1b4LAQf7BgGL8LMcMbLdD4nS0wc45FLNyj9MXkr0ru01jBRb3UP/
MW6VxWekLrW0XRbVf0/dS1Y/KIAYiZ9kDVSywbbrQx0qL/F4sWBagWA0s/gzewt6
MrKu0K6pgPdG057AcIm0eUjPL42RHh6enGRdud+GWiZNQKAvPicNikfhJUza+o1Z
```

```
GyAcq5RMSuohOp2weai5CwcVqZddrTvKzjkoUrMCwnMxGKjdbNRC3+DKEI9B4L3j
7Dno9DseQcebD3NYEICSt2oJr+xazejiLj4X8nerBrCqV7nK9v7mvxTKCIL5i0BR
duBPFvgJuSVnSJZ+XzBeEQ8q24L3FLV9B5yJnF+e8tJeASweIXfqWaeWN0bfAHC3
dkMtvNUNs6jkmFUGd0NYosNlHW9jFWllpe2Q5Ra13kdZob3o1eevU2iGBAx0Gi0Z
yEB3HjqYFKxFj+lCj4KP59055sEpePgAo2qhPhfeMw==
=UDxQ
-----END PGP MESSAGE-----
```

Pour décrypter un message il convient d'utiliser la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# gpg --decrypt message.txt.asc
gpg: encrypted with 2048-bit RSA key, ID 45EC654A20D5BE0B, created 2021-08-24
      "I2TCH (Test Key) <infos@i2tch.co.uk>"
This is a test message for gpg
```

PKI

On appelle  **PKI** (Public Key Infrastructure, ou en français **infrastructure à clé publique (ICP)**, parfois **infrastructure de gestion de clés (IGC)**) l'ensemble des solutions techniques basées sur la cryptographie à clé publique.

Les cryptosystèmes à clés publiques permettent de s'affranchir de la nécessité d'avoir recours systématiquement à un canal sécurisé pour s'échanger les clés. En revanche, la publication de la clé publique à grande échelle doit se faire en toute confiance pour assurer que :

- La clé publique est bien celle de son propriétaire ;
- Le propriétaire de la clé est digne de confiance ;
- La clé est toujours valide.

Ainsi, il est nécessaire d'associer au bi-clé (ensemble clé publique / clé privée) un certificat délivré par un **tiers de confiance** : l'infrastructure de gestion de clés.

Le tiers de confiance est une entité appelée communément autorité de certification (ou en anglais Certification authority, abrégé CA) chargée d'assurer la véracité des informations contenues dans le certificat de clé publique et de sa validité.

Pour ce faire, l'autorité signe le certificat de clé publique à l'aide de sa propre clé en utilisant le principe de signature numérique.

Le rôle de l'infrastructure de clés publiques est multiple et couvre notamment les champs suivants :

- enregistrer des demandes de clés en vérifiant l'identité des demandeurs ;
- générer les paires de clés (clé privée / clé publique) ;
- garantir la confidentialité des clés privées correspondant aux clés publiques ;
- certifier l'association entre chaque utilisateurs et sa clé publique ;
- révoquer des clés (en cas de perte par son propriétaire, d'expiration de sa date de validité ou de compromission).

Une infrastructure à clé publique est en règle générale composée de trois entités distinctes :

- L'autorité d'enregistrement (AE ou RA pour Recording authority), chargée des formalité administratives telles que la vérification de l'identité des demandeurs, le suivi et la gestion des demandes, etc.) ;
- L'autorité de certification (AC ou CA pour Certification Authority), chargée des tâches techniques de création de certificats. L'autorité de certification est ainsi chargée de la signature des demandes de certificat (CSR pour Certificate Signing Request, parfois appelées PKCS#10, nom du format correspondant). L'autorité de certification a également pour mission la signature des listes de révocations (CRL pour Certificate Revocation List) ;
- L'Autorité de dépôt (Repository) dont la mission est de conserver en sécurité les certificats.

Certificats X509

Pour palier aux problèmes liés à des clefs publiques piratées, un système de certificats a été mis en place.

Le certificat permet d'associer la clef publique à une entité ou une personne. Les certificats sont délivrés par des Organismes de Certification.

Les certificats sont des fichiers divisés en deux parties :


- La partie contenant les informations
- La partie contenant la signature de l'autorité de certification

La structure des certificats est normalisée par le standard  **X.509** de l'  **Union internationale des télécommunications**.

Elle contient :


- Le nom de l'autorité de certification
- Le nom du propriétaire du certificat
- La date de validité du certificat
- L'algorithme de chiffrement utilisé
- La clé publique du propriétaire

Le Certificat est signé par l'autorité de certification:



La vérification se passe ainsi:

Certificat



Comprendre IPv4

En-tête TCP

L'en-tête TCP est codée sur 4 octets soit 32 bits :

1er octet	2ème octet	3ème octet	4 ème octet
Port source		Port destination	
Numéro de séquence			
Numéro d'acquittement			
Offset	Flags	Fenêtre	
Checksum		Pointeur Urgent	
Options			Padding
Données			

Vous noterez que les numéros de ports sont codés sur 16 bits. Cette information nous permet de calculer le nombres de ports maximum en IPv4, soit 2^{16} ports ou 65 535.

L'**Offset** contient la taille de l'en-tête.

Les **Flags** sont :

- URG - Si la valeur est 1 le pointeur urgent est utilisé. Le numéro de séquence et le pointeur urgent indique un octet spécifique.
- ACK - Si la valeur est 1, le paquet est un accusé de réception
- PSH - Si la valeur est 1, les données sont immédiatement présentées à l'application
- RST - Si la valeur est 1, la communication comporte un problème et la connexion est réinitialisée
- SYN - Si la valeur est 1, le paquet est un paquet de synchronisation
- FIN - Si la valeur est 1, le paquet indique la fin de la connexion

La **Fenêtre** est codée sur 16 bits. La Fenêtre est une donnée liée au fonctionnement d'expédition de données appelé le **sliding window** ou la **fenêtre glissante**. Puisque il serait impossible, pour des raisons de performance, d'attendre l'accusé de réception de chaque paquet envoyé, l'expéditeur envoie des paquets par groupe. La taille de cette groupe s'appelle la Fenêtre. Dans le cas d'un problème de réception d'une partie de la Fenêtre, toute la Fenêtre est ré-expédiée.

Le **Checksum** est une façon de calculer si le paquet est complet.

Le **Padding** est un champ pouvant être rempli de valeurs nulles de façon à ce que la taille de l'en-tête soit un multiple de 32

En-tête UDP

L'en-tête UDP est codée sur 4 octets soit 32 bits :

1er octet	2ème octet	3ème octet	4 ème octet
Port source		Port destination	
longueur		Checksum	
Données			

L'en-tête UDP a une longueur de 8 octets.

Fragmentation et Ré-encapsulation

La taille limite d'un paquet TCP, l'en-tête comprise, ne peut pas dépasser **65 535 octets**. Cependant chaque réseau est qualifié par son MTU (Maximum Transfer Unit). Cette valeur est la taille maximum d'un paquet autorisée. L'unité est en **octets**. Pour un réseau Ethernet sa valeur est de 1 500. Quand un paquet doit être expédié sur un réseau ayant un MTU inférieur à sa propre taille, le paquet doit être **fractionné**. A la sortie du réseau, le paquet est reconstitué. Cette reconstitution s'appelle **ré-encapsulation**.

Adressage

L'adressage IP requière que chaque périphérique sur le réseau possède une adresse IP unique de 4 octets, soit 32 bits au format XXX.XXX.XXX.XXX De cette façon le nombre total d'adresses est de $2^{32} = 4.3$ Milliards.

Les adresses IP sont divisées en 5 classes, de A à E. Les 4 octets des classes A à C sont divisés en deux, une partie qui s'appelle le **Net ID** qui identifie le réseau et une partie qui s'appelle le **Host ID** qui identifie le hôte :

	1er octet	2ème octet	3ème octet	4 ème octet
A	Net ID	Host ID		
B	Net ID		Host ID	
C	Net ID			Host ID
D	Multicast			
E	Réservé			

L'attribution d'une classe dépend du nombre de hôtes à connecter. Chaque classe est identifié par un **Class ID** composé de 1 à 3 bits :

Classe	Bits ID Classe	Valeur ID Classe	Bits ID Réseau	Nb. de Réseaux	Bits ID hôtes	Nb. d'adresses	Octet de Départ
A	1	0	7	$2^7=128$	24	$2^{24}=16\ 777\ 216$	1 - 126
B	2	10	14	$2^{14}=16\ 834$	16	$2^{16}=65\ 535$	128 - 191
C	3	110	21	$2^{21}=2\ 097\ 152$	8	$2^8=256$	192 - 223

Dans chaque classe, certaines adresses sont réservées pour un usage privé :

Classe	IP de Départ	IP de Fin
A	10.0.0.0	10.255.255.255
B	172.16.0.0	172.31.255.255
C	192.168.0.0	192.168.255.255

Il existe des adresses particulières ne pouvant pas être utilisées pour identifier un hôte :

Adresse Particulière	Description
169.254.0.0 à 169.254.255.255	Automatic Private IP Addressing de Microsoft
Hôte du réseau courant	Tous les bits du Net ID sont à 0
Adresse de réseau	Tous les bits du Host ID sont à 0
Adresse de diffusion	Tous les bits du Host ID sont à 1

L'adresse de réseau identifie le **segment** du réseau entier tandis que l'adresse de diffusion identifie tous les hôtes sur le segment de réseau.

Afin de mieux comprendre l'adresse de réseau et l'adresse de diffusion, prenons le cas de l'adresse 192.168.10.1 en classe C :

	1er octet	2ème octet	3ème octet	4 ème octet
	Net ID			Host ID
Adresse IP	192	168	10	1
Binaire	11000000	10101000	000001010	00000001
Calcul de l'adresse de réseau				
Binaire	11000000	10101000	000001010	00000000
Adresse réseau	192	168	10	0
Calcul de l'adresse de diffusion				
Binaire	11000000	10101000	000001010	11111111
Adresse de diffusion	192	168	10	255

Masques de sous-réseaux

Tout comme l'adresse IP, le masque de sous-réseau compte 4 octets ou 32 bits. Les masques de sous-réseaux permettent d'identifier le Net ID et le Host ID :

Classe	Masque	Notation CIDR
A	255.0.0.0	/8
B	255.255.0.0	/16
C	255.255.255.0	/24

Le terme **CIDR** veut dire **Classless InterDomain Routing**. Le terme Notation CIDR correspond au nombre de bits d'une valeur de 1 dans le masque de sous-réseau.

Quand un hôte souhaite émettre il procède d'abord à l'identification de sa propre adresse réseau par un calcul AND (ET) appliqué à sa propre adresse et son masque de sous-réseau qui stipule :

- $1 \times 1 = 1$
- $0 \times 1 = 0$
- $1 \times 0 = 0$
- $0 \times 0 = 0$

Prenons le cas de l'adresse IP 192.168.10.1 ayant un masque de 255.255.255.0 :

	1er octet	2ème octet	3ème octet	4 ème octet
Adresse IP	192	168	10	1
Binaire	11000000	10101000	00001010	00000001
Masque de sous-réseau				
Binaire	11111111	11111111	11111111	00000000
Calcul AND	11000000	10101000	00001010	00000000
Adresse réseau	192	168	10	0

Cet hôte essaie de communiquer avec un hôte ayant une adresse IP de 192.168.10.10. Il procède donc au même calcul en appliquant **son propre masque de sous-réseau** à l'adresse IP de l'hôte destinataire :

	1er octet	2ème octet	3ème octet	4 ème octet
Adresse IP	192	168	10	10
Binaire	11000000	10101000	00001010	00001010
Masque de sous-réseau				

	1er octet	2ème octet	3ème octet	4 ème octet
Binaire	11111111	11111111	11111111	00000000
Calcul AND	11000000	10101000	00001010	00000000
Adresse réseau	192	168	10	0

Puisque l'adresse réseau est identique dans les deux cas, l'hôte émetteur présume que l'hôte de destination se trouve sur son réseau et envoie les paquets directement sur le réseau sans s'adresser à sa passerelle par défaut.

L'hôte émetteur essaie maintenant de communiquer avec un hôte ayant une adresse IP de 192.168.2.1. Il procède donc au même calcul en appliquant **son propre masque de sous-réseau** à l'adresse IP de l'hôte destinataire :

	1er octet	2ème octet	3ème octet	4 ème octet
Adresse IP	192	168	2	1
Binaire	11000000	10101000	00000010	00000001
Masque de sous-réseau				
Binaire	11111111	11111111	11111111	00000000
Calcul AND	11000000	10101000	00000010	00000000
Adresse réseau	192	168	2	0

Dans ce cas, l'hôte émetteur constate que le réseau de destination 192.168.2.0 n'est pas identique à son propre réseau 192.168.10.0. Il adresse donc les paquets à la passerelle par défaut.

VLSM

Puisque le stock de réseaux disponibles sous IPv4 est presque épuisé, une solution a du être trouvée pour créer des sous-réseaux en attendant l'introduction de l'IPv6. Cette solution s'appelle le VLSM ou Variable Length Subnet Masks. Le VLSM exprime les masques de sous-réseaux au format CIDR.

Son principe est simple. Afin de créer des réseaux différents à partir d'une adresse réseau d'une classe donnée, il convient de réduire le nombre d'hôtes. De cette façon les bits 'libérés' du Host ID peuvent être utilisés pour identifier les sous-réseaux.

Pour illustrer ceci, prenons l'exemple d'un réseau 192.168.1.0. Sur ce réseau, nous pouvons mettre $2^8 - 2$ soit 254 hôtes entre 192.168.1.1 au

192.168.1.254.

Supposons que nous souhaiterions diviser notre réseau en 2 sous-réseaux. Pour coder 2 sous-réseaux, il faut que l'on libère 2 bits du Host ID. Les deux bits libérés auront les valeurs binaires suivantes :

- 00
- 01
- 10
- 11

Les valeurs binaires du quatrième octet de nos adresses de sous-réseaux seront donc :

- 192.168.1.00XXXXXX
- 192.168.1.01XXXXXX
- 192.168.1.10XXXXXX
- 192.168.1.11XXXXXX

où les XXXXXX représentent les bits que nous réservons pour décrire les hôtes dans chacun des sous-réseaux.

Nous ne pouvons pas utiliser les deux sous-réseaux suivants :

- 192.168.1.00XXXXXX
- 192.168.1.11XXXXXX

car ceux-ci correspondent aux débuts de l'adresse réseau 192.168.1.0 et de l'adresse de diffusion 192.168.1.255.

Nous pouvons utiliser les deux sous-réseaux suivants :

- 192.168.1.01XXXXXX
- 192.168.1.10XXXXXX

Pour le premier sous-réseau l'adresse réseau et l'adresse de diffusion sont :

Sous-réseau #1	192	168	1	01XXXXXX
Calcul de l'adresse de réseau				
Binaire	11000000	10101000	00000001	01 000000

Adresse réseau	192	168	1	64
Calcul de l'adresse de diffusion				
Binaire	11000000	10101000	00000001	01111111
Adresse de diffusion	192	168	1	127

- L'adresse CIDR du réseau est donc 192.168.1.64/26 car le Net ID est codé sur 24+2 bits.
- Le masque de sous-réseau est donc le 11111111.11111111.11111111.11000000 ou le 255.255.255.192
- Nous pouvons avoir 2^6-2 soit 62 hôtes.
- La plage valide d'adresses IP est de 192.168.1.65 à 192.168.1.126

Pour le deuxième sous-réseau l'adresse réseau et l'adresse de diffusion sont :

Sous-réseau #2	192	168	1	10XXXXXX
Calcul de l'adresse de réseau				
Binaire	11000000	10101000	00000001	10000000
Adresse réseau	192	168	1	128
Calcul de l'adresse de diffusion				
Binaire	11000000	10101000	00000001	10111111
Adresse de diffusion	192	168	1	191

- L'adresse CIDR du réseau est donc 192.168.1.128/26 car le Net ID est codé sur 24+2 bits.
- Le masque de sous-réseau est donc le 11111111.11111111.11111111.11000000 ou le 255.255.255.192
- Nous pouvons avoir 2^6-2 soit 62 hôtes.
- La plage valide d'adresses IP est de 192.168.1.129 à 192.168.1.190

La valeur qui sépare les sous-réseaux est 64. Cette valeur comporte le nom **incrément**.

Ports et sockets

Afin que les données arrivent aux applications que les attendent, TCP utilise des numéros de ports sur la couche transport. Les numéros de ports sont divisés en trois groupes :

- **Well Known Ports**
 - De 1 à 1023
- **Registered Ports**
 - De 1024 à 49151
- **Dynamic et/ou Private Ports**
 - De 49152 à 65535

Le couple **numéro IP:numéro de port** s'appelle un **socket**.

/etc/services

Les ports les plus utilisés sont détaillés dans le fichier **/etc/services** :

```
[root@centos8 ~]# more /etc/services
# /etc/services:
# $Id: services,v 1.49 2017/08/18 12:43:23 ovasik Exp $
#
# Network services, Internet style
# IANA services version: last updated 2016-07-08
#
# Note that it is presently the policy of IANA to assign a single well-known
# port number for both TCP and UDP; hence, most entries here have two entries
# even if the protocol doesn't support UDP operations.
# Updated from RFC 1700, ``Assigned Numbers'' (October 1994). Not all ports
# are included, only the more common ones.
#
# The latest IANA port assignments can be gotten from
#     http://www.iana.org/assignments/port-numbers
# The Well Known Ports are those from 0 through 1023.
# The Registered Ports are those from 1024 through 49151
```

```
# The Dynamic and/or Private Ports are those from 49152 through 65535
#
# Each line describes one service, and is of the form:
#
# service-name  port/protocol  [aliases ...]  [# comment]

tcpmux          1/tcp          # TCP port service multiplexer
tcpmux          1/udp          # TCP port service multiplexer
rje             5/tcp          # Remote Job Entry
rje             5/udp          # Remote Job Entry
echo            7/tcp
echo            7/udp
discard         9/tcp          sink null
discard         9/udp          sink null
systat          11/tcp         users
systat          11/udp         users
daytime         13/tcp
daytime         13/udp
qotd            17/tcp         quote
qotd            17/udp         quote
chargen         19/tcp         ttytst source
chargen         19/udp         ttytst source
ftp-data        20/tcp
ftp-data        20/udp
# 21 is registered to ftp, but also used by fsp
ftp             21/tcp
ftp             21/udp         fsp fspd
--More-- (0%)
```

Notez que les ports sont listés par deux :

- le port TCP
- le port UDP

La liste la plus complète peut être consultée à l'adresse suivante

<https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml>.

Pour connaître la liste des sockets ouverts sur l'ordinateur, saisissez la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# netstat -an | more
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp      0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp      0      0 192.168.122.1:53       0.0.0.0:*               LISTEN
tcp      0      0 0.0.0.0:22             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp      0      0 127.0.0.1:631          0.0.0.0:*               LISTEN
tcp      0      0 0.0.0.0:8888           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp      0      0 0.0.0.0:5901           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp      0      0 10.0.2.45:22           10.0.2.1:50574          ESTABLISHED
tcp      32      0 10.0.2.45:50280        8.43.85.29:443          CLOSE_WAIT
tcp      32      0 10.0.2.45:50278        8.43.85.29:443          CLOSE_WAIT
tcp      0      0 10.0.2.45:36844        44.238.3.246:443        ESTABLISHED
tcp6     0      0 :::111                 :::*                     LISTEN
tcp6     0      0 :::22                  :::*                     LISTEN
tcp6     0      0 ::1:631                :::*                     LISTEN
tcp6     0      0 :::5901                :::*                     LISTEN
udp      0      0 0.0.0.0:25826          0.0.0.0:*               *
udp      0      0 0.0.0.0:5353           0.0.0.0:*               *
udp      0      0 0.0.0.0:36264          0.0.0.0:*               *
udp      0      0 192.168.122.1:53       0.0.0.0:*               *
udp      0      0 0.0.0.0:67             0.0.0.0:*               *
udp      0      0 0.0.0.0:111            0.0.0.0:*               *
udp      0      0 127.0.0.1:323          0.0.0.0:*               *
udp6     0      0 :::5353                :::*                     *
udp6     0      0 :::42631               :::*                     *
udp6     0      0 :::111                 :::*                     *
udp6     0      0 ::1:323                :::*                     *
raw6     0      0 :::58                  :::*                     *
```

```
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags      Type       State      I-Node    Path
unix  2      [ ACC ]    STREAM    LISTENING  37076     @/tmp/.ICE-unix/1873
unix  2      [ ACC ]    STREAM    LISTENING  25881     @irqbalance907.sock
unix  2      [ ACC ]    STREAM    LISTENING  37130     /run/user/1000/keyring/cont
rol
unix  2      [ ACC ]    STREAM    LISTENING  37132     /run/user/1000/keyring/ssh
unix  2      [ ACC ]    STREAM    LISTENING  32014     /run/gssproxy.sock
unix  2      [ ACC ]    STREAM    LISTENING  30479     /run/user/42/bus
unix  2      [ ACC ]    STREAM    LISTENING  30481     /run/user/42/pulse/native
unix  2      [ ACC ]    STREAM    LISTENING  5617      @/org/kernel/linux/storage/
multipathd
unix  2      [ ACC ]    STREAM    LISTENING  1811      /var/run/.heim_org.h5l.kcm-
socket
unix  2      [ ACC ]    STREAM    LISTENING  30484     /run/user/42/pipewire-0
--More--
```

Pour connaître la liste des applications ayant ouvert un port sur l'ordinateur, saisissez la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# netstat -anp | more
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/systemd
tcp        0      0 192.168.122.1:53       0.0.0.0:*               LISTEN      1859/dnsmasq
tcp        0      0 0.0.0.0:22             0.0.0.0:*               LISTEN      1027/sshd
tcp        0      0 127.0.0.1:631          0.0.0.0:*               LISTEN      1030/cupsd
tcp        0      0 0.0.0.0:8888           0.0.0.0:*               LISTEN      804664/python2
tcp        0      0 0.0.0.0:5901           0.0.0.0:*               LISTEN      1797/Xvnc
tcp        0      0 10.0.2.45:22           10.0.2.1:50574          ESTABLISHED 841191/sshd: traine
tcp        32      0 10.0.2.45:50280        8.43.85.29:443          CLOSE_WAIT 2071/gnome-shell
tcp        32      0 10.0.2.45:50278        8.43.85.29:443          CLOSE_WAIT 1903/gnome-shell
tcp        0      0 10.0.2.45:36844        44.238.3.246:443        ESTABLISHED 2903/firefox
tcp6       0      0 :::111                 :::*                   LISTEN      1/systemd
tcp6       0      0 :::22                  :::*                   LISTEN      1027/sshd
```

```

tcp6      0      0  :::1:631          :::*                LISTEN           1030/cupsd
tcp6      0      0  :::5901           :::*                LISTEN           1797/Xvnc
udp       0      0  0.0.0.0:25826    0.0.0.0:*          804615/collectd
udp       0      0  0.0.0.0:5353     0.0.0.0:*          905/avahi-daemon: r
udp       0      0  0.0.0.0:36264    0.0.0.0:*          905/avahi-daemon: r
udp       0      0  192.168.122.1:53 0.0.0.0:*          1859/dnsmasq
udp       0      0  0.0.0.0:67       0.0.0.0:*          1859/dnsmasq
udp       0      0  0.0.0.0:111      0.0.0.0:*          1/systemd
udp       0      0  127.0.0.1:323    0.0.0.0:*          909/chronyd
udp6      0      0  :::5353          :::*                905/avahi-daemon: r
udp6      0      0  :::42631         :::*                905/avahi-daemon: r
udp6      0      0  :::111           :::*                1/systemd
udp6      0      0  ::1:323          :::*                909/chronyd
raw6      0      0  :::58            :::*                7                1002/NetworkManager

```

Active UNIX domain sockets (servers and established)

Proto	RefCnt	Flags	Type	State	I-Node	PID/Program name	Path
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	37076	1873/gnome-session-	@/tmp/.ICE-unix/1873
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	25881	907/irqbalance	@irqbalance907.sock
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	37130	2063/gnome-keyring-	/run/user/1000/keyring/control
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	37132	2063/gnome-keyring-	/run/user/1000/keyring/ssh
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	32014	1040/gssproxy	/run/gssproxy.sock
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	30479	1439/systemd	/run/user/42/bus
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	30481	1439/systemd	/run/user/42/pulse/native
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	5617	1/systemd	
@/org/kernel/linux/storage/multipathd							
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	1811	1/systemd	/var/run/.heim_org.h5l.kcm-socket
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	30484	1439/systemd	/run/user/42/pipewire-0
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	1813	1/systemd	/run/avahi-daemon/socket
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	1817	1/systemd	/run/libvirt/virtlockd-sock
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	34456	1902/gnome-session-	@/tmp/.ICE-unix/1902

--More--

La commande **ss** peut aussi être utilisée pour connaître la liste des sockets ouverts :

```
[root@centos8 ~]# ss -ta
State          Recv-Q          Send-Q          Local Address:Port
Peer Address:Port           Process
LISTEN         0                5               0.0.0.0:5901
0.0.0.0:*
LISTEN         0                128              0.0.0.0:sunrpc
0.0.0.0:*
LISTEN         0                32              192.168.122.1:domain
0.0.0.0:*
LISTEN         0                128              0.0.0.0:ssh
0.0.0.0:*
LISTEN         0                5               127.0.0.1:ipp
0.0.0.0:*
ESTAB          0                0               10.0.2.45:50438
151.101.193.91:https
ESTAB          0                0               10.0.2.45:ssh
10.0.2.1:52744
ESTAB          0                0               10.0.2.45:46986
35.190.72.216:https
ESTAB          0                0               10.0.2.45:50442
151.101.193.91:https
LISTEN         0                5               [::]:5901
[::]:*
LISTEN         0                128              [::]:sunrpc
[::]:*
LISTEN         0                128              [::]:ssh
[::]:*
LISTEN         0                5               [::1]:ipp
[::]:*
```

Résolution d'adresses Ethernet

Chaque protocole peut être encapsulé dans une **trame** Ethernet. Lorsque la trame doit être transportée de l'expéditeur au destinataire, ce premier doit

connaître l'adresse Ethernet du dernier. L'adresse Ethernet est aussi appelée l'adresse **Physique** ou l'adresse **MAC**.

Pour connaître l'adresse Ethernet du destinataire, l'expéditeur fait appel au protocole **ARP**. Les informations reçues sont stockées dans une table. Pour visualiser ces informations, il convient d'utiliser la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# arp -a
_gateway (10.0.2.1) at 42:8e:e7:de:a9:b4 [ether] on ens18
```

Options de la commande

Les options de cette commande sont :

```
[root@centos8 ~]# arp --help
Usage:
  arp [-vn] [<HW>] [-i <if>] [-a] [<hostname>]          <-Display ARP cache
  arp [-v]          [-i <if>] -d <host> [pub]          <-Delete ARP entry
  arp [-vnD] [<HW>] [-i <if>] -f [<filename>]          <-Add entry from file
  arp [-v]          [<HW>] [-i <if>] -s <host> <hwaddr> [temp] <-Add entry
  arp [-v]          [<HW>] [-i <if>] -Ds <host> <if> [netmask <nm>] pub <-''-

  -a          display (all) hosts in alternative (BSD) style
  -e          display (all) hosts in default (Linux) style
  -s, --set   set a new ARP entry
  -d, --delete delete a specified entry
  -v, --verbose be verbose
  -n, --numeric don't resolve names
  -i, --device specify network interface (e.g. eth0)
  -D, --use-device read <hwaddr> from given device
  -A, -p, --protocol specify protocol family
  -f, --file   read new entries from file or from /etc/ethers
```

<HW>=Use '-H <hw>' to specify hardware address type. Default: ether
List of possible hardware types (which support ARP):

```
ash (Ash) ether (Ethernet) ax25 (AMPR AX.25)
netrom (AMPR NET/ROM) rose (AMPR ROSE) arcnet (ARCnet)
dlci (Frame Relay DLCI) fddi (Fiber Distributed Data Interface) hippi (HIPPI)
irda (IrLAP) x25 (generic X.25) infiniband (InfiniBand)
eui64 (Generic EUI-64)
```

Comprendre IPv6

Présentation

IPv6 peut être utilisé en parallèle avec IPv4 dans un modèle à double pile. Dans cette configuration, une interface réseau peut avoir une ou plusieurs adresses IPv6 ainsi que des adresses IPv4. RHEL 9 fonctionne par défaut en mode double pile.

Adresses IPv6

Une adresse IPv6 est un nombre de 128 bits, normalement exprimé sous la forme de huit groupes de quatre **nibbles** (demi-octets) hexadécimaux séparés par deux points. Chaque nibble représente quatre bits de l'adresse IPv6, de sorte que chaque groupe représente 16 bits de l'adresse IPv6.

```
2001:0db8:0000:0010:0000:0000:0000:0001
```

Pour faciliter l'écriture des adresses IPv6, il n'est pas nécessaire d'écrire les zéros en tête d'un groupe séparé par deux points. Cependant, au moins un chiffre hexadécimal doit être écrit dans chaque groupe séparé par des deux-points :

```
2001:db8:0:10:0:0:0:1
```

En vertu de ces règles, 2001:db8::0010:0:0:0:1 serait une autre façon moins pratique d'écrire l'adresse de l'exemple, mais il s'agit d'une représentation valide de la même adresse

Les conseils pour rédiger des adresses lisibles de manière cohérente sont :

- Supprimer les zéros initiaux dans un groupe.
- Utiliser :: pour raccourcir autant que possible.
- Si une adresse contient deux groupes de zéros consécutifs de même longueur, il est préférable de raccourcir les groupes de zéros les plus à gauche en :: et les groupes les plus à droite en :0 : pour chaque groupe.
- Bien que cela soit autorisé, n'utiliser pas :: pour raccourcir un groupe de zéros. Utiliser plutôt :0 : et conserver :: pour les groupes de zéros consécutifs.
- Utiliser toujours des lettres minuscules pour les nombres hexadécimaux de a à f

Par exemple :

```
2001:db8:0:10::1
```

Dernièrement, un socket IPv6 doit comporter les caractères [] autour de l'adresse IPv6 :

```
[2001:db8:0:10::1]:80
```

Une adresse unicast IPv6 normale est divisée en deux parties :

- Le préfixe de réseau,
 - Le préfixe identifie le sous-réseau.
- L'identifiant d'interface,
 - Deux interfaces réseau sur le même sous-réseau ne peuvent pas avoir le même identifiant,
 - Un identifiant d'interface identifie une interface particulière sur le sous-réseau.

Masque de Sous-réseau

Contrairement à l'IPv4, l'IPv6 dispose d'un masque de sous-réseau standard de /64, utilisé pour presque toutes les adresses normales. Cela signifie qu'un seul sous-réseau peut contenir autant d'hôtes que nécessaire. Généralement, le fournisseur de réseau attribue un préfixe plus court à une organisation, par exemple, /48. Cela laisse au reste du réseau la possibilité d'attribuer des sous-réseaux (toujours de longueur /64) à partir du préfixe attribué. Pour un préfixe /48, il reste 16 bits pour les sous-réseaux, soit 65536 sous-réseaux.

Par exemple, dans le cas de l'adresse **2001:0db8:0000:0001:0000:0000:0000:0001**, exprimée en tant que **2001:0db8:0:1/64**, la partie NetID est **2001:0db8:0000:0001** et la partie HostID est **0000:0000:0000:0001**.

En regardant le NetID, la partie **2001:0db8:0000**, exprimée en tant que **2001:db8::/48** représente l'allocation fournie, tant que **0001/16** représente le sous-réseau.

Adresses IPv6 Réservées

Les adresses IPv6 réservés à une utilisation spécifique sont :

Adresse	Description
::1/128	L'adresse loopback similaire à l'adresse 127.0.0.1/8
::	L'adresse d'écoute global similaire à l'adresse 0.0.0.0
::/0	La route par défaut similaire à l'adresse 0.0.0.0/0
2000::/3	Cet espace d'adressage concerne les adresse réseaux allouées par l'IANA, allons de 2000::/16 à 3fff::/16
fd00::/8	Issue de la RFC 4193, ceci est similaire à la RFC 1918, c'est-à-dire une espace d'adressage privé.
fe80::/10	Adresses Link-local
ff00::/8	Adresses Multicast

L'Adresse Link-local

Chaque interface sur un réseau est configurée automatiquement avec une adresse Link-local :

```
[root@centos8 ~]# ifconfig
ens18: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.45 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::8af3:5782:3598:aa0f prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 1e:2c:5e:55:02:2b txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 175 bytes 30014 (29.3 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 179 bytes 24197 (23.6 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

ens19: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
```

```
ether ee:9d:9e:c3:04:f9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

virbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.122.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.122.255
ether 52:54:00:79:02:66 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Pour tester la connectivité de l'adresse Link-local, il convient d'utiliser la commande **ping6** :

```
[root@centos8 ~]# ping6 -c4 fe80::8af3:5782:3598:aa0f%ens18
PING fe80::8af3:5782:3598:aa0f%ens18(fe80::8af3:5782:3598:aa0f%ens18) 56 data bytes
64 bytes from fe80::8af3:5782:3598:aa0f%ens18: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.093 ms
64 bytes from fe80::8af3:5782:3598:aa0f%ens18: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.060 ms
64 bytes from fe80::8af3:5782:3598:aa0f%ens18: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.115 ms
64 bytes from fe80::8af3:5782:3598:aa0f%ens18: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.051 ms

--- fe80::8af3:5782:3598:aa0f%ens18 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3106ms
```

```
rtt min/avg/max/mdev = 0.051/0.079/0.115/0.027 ms
```



Important : Notez qu'à la fin de l'adresse, il faut ajouter le **scope** qui est représenté par le caractère % suivi par le nom de l'interface.

DHCPv6

DHCPv6 ne fonctionne pas de la même façon que DHCPv4 parce qu'il n'existe pas d'adresses de diffusion sous IPv6.

En résumé, l'hôte envoie une requête DHCPv6 à l'adresse multicast **all-dhcp-servers**, **ff02::1:2** sur le port **547/udp**. En retour, l'hôte reçoit les informations demandées sur le port **546/udp** de son adresse Link-local.

Configurer le Réseau

RHEL/CentOS 8 utilise **Network Manager** pour gérer le réseau. Network Manager est composé de deux éléments :

- un service qui gère les connexions réseaux et rapporte leurs états,
- des front-ends qui passent par un API de configuration du service.



Important : Notez qu'avec cette version de NetworkManager, IPv6 est activée par défaut.

Le service NetworkManager doit toujours être lancé :

```
[root@centos8 ~]# systemctl status NetworkManager.service
● NetworkManager.service - Network Manager
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service; enabled; vendor pr>
```

```
Active: active (running) since Thu 2021-07-22 05:05:29 EDT; 1 months 7 days ago
  Docs: man:NetworkManager(8)
Main PID: 1002 (NetworkManager)
  Tasks: 3 (limit: 23535)
  Memory: 6.8M
  CGroup: /system.slice/NetworkManager.service
          └─1002 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
```

```
Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or>
lines 1-11/11 (END)
[^q]
```

La Commande nmcli

La commande **nmcli** (Network Manager Command Line Interface) est utilisée pour configurer NetworkManager.

Les options et les sous-commandes peuvent être consultées en utilisant les commandes suivantes :

```
[root@centos8 ~]# nmcli help
Usage: nmcli [OPTIONS] OBJECT { COMMAND | help }

OPTIONS
  -a, --ask                ask for missing parameters
  -c, --colors auto|yes|no  whether to use colors in output
  -e, --escape yes|no      escape columns separators in values
  -f, --fields <field,...>|all|common  specify fields to output
  -g, --get-values <field,...>|all|common  shortcut for -m tabular -t -f
  -h, --help                print this help
  -m, --mode tabular|multiline  output mode
  -o, --overview            overview mode
  -p, --pretty              pretty output
  -s, --show-secrets        allow displaying passwords
  -t, --terse                terse output
```

```
-v, --version          show program version
-w, --wait <seconds>  set timeout waiting for finishing operations
```

OBJECT

```
g[eneral]           NetworkManager's general status and operations
n[etworking]       overall networking control
r[adio]            NetworkManager radio switches
c[onnection]       NetworkManager's connections
d[evice]           devices managed by NetworkManager
a[gent]            NetworkManager secret agent or polkit agent
m[onitor]          monitor NetworkManager changes
```

LAB #1 - Configuration du Réseau

1.1 - Connections et Profils

NetworkManager inclus la notion de **connections** ou **profils** permettant des configurations différentes en fonction de la localisation. Pour voir les connections actuelles, utilisez la commande **nmcli c** avec la sous-commande **show** :

```
[root@centos8 ~]# nmcli c show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
ens18     fc4a4d23-b15e-47a7-bcfa-b2e08f49553e  ethernet  ens18
virbr0    03f6c432-2a09-47e7-9693-208431a572ee  bridge    virbr0
```

Créez donc un profil IP fixe rattaché au périphérique **ens18** :

```
[root@centos8 ~]# nmcli connection add con-name ip_fixe ifname ens18 type ethernet ip4 10.0.2.46/24 gw4 10.0.2.1
Connection 'ip_fixe' (0f48c74d-5d16-4c37-8220-24644507b589) successfully added.
```

Constatez sa présence :


```
[root@centos8 ~]# nmcli c show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
ens18     fc4a4d23-b15e-47a7-bcfa-b2e08f49553e ethernet  ens18
virbr0    03f6c432-2a09-47e7-9693-208431a572ee bridge    virbr0
ip_fixe   0f48c74d-5d16-4c37-8220-24644507b589 ethernet  --
```

Notez que la sortie n'indique pas que le profil **ip_fixe** soit associé au périphérique **ens18** car le profil **ip_fixe** n'est pas activé :

```
[root@centos8 ~]# nmcli d show
GENERAL.DEVICE:                ens18
GENERAL.TYPE:                  ethernet
GENERAL.HWADDR:                4E:B1:31:BD:5D:B2
GENERAL.MTU:                   1500
GENERAL.STATE:                 100 (connected)
GENERAL.CONNECTION:            ens18
GENERAL.CON-PATH:              /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnect>
WIRED-PROPERTIES.CARRIER:     on
IP4.ADDRESS[1]:                10.0.2.45/24
IP4.GATEWAY:                   10.0.2.1
IP4.ROUTE[1]:                  dst = 10.0.2.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 100
IP4.ROUTE[2]:                  dst = 0.0.0.0/0, nh = 10.0.2.1, mt = 100
IP4.DNS[1]:                    8.8.8.8
IP6.ADDRESS[1]:                fe80::86b6:8d39:cab2:d84d/64
IP6.GATEWAY:                   --
IP6.ROUTE[1]:                  dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 100
IP6.ROUTE[2]:                  dst = ff00::/8, nh = ::, mt = 256, table=255

GENERAL.DEVICE:                virbr0
GENERAL.TYPE:                  bridge
GENERAL.HWADDR:                52:54:00:79:02:66
GENERAL.MTU:                   1500
GENERAL.STATE:                 100 (connected (externally))
GENERAL.CONNECTION:            virbr0
GENERAL.CON-PATH:              /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnect>
```

```
IP4.ADDRESS[1]: 192.168.122.1/24
IP4.GATEWAY: --
IP4.ROUTE[1]: dst = 192.168.122.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 0
IP6.GATEWAY: --

GENERAL.DEVICE: lo
GENERAL.TYPE: loopback
GENERAL.HWADDR: 00:00:00:00:00:00
GENERAL.MTU: 65536
GENERAL.STATE: 10 (unmanaged)
GENERAL.CONNECTION: --
GENERAL.CON-PATH: --
IP4.ADDRESS[1]: 127.0.0.1/8
IP4.GATEWAY: --
IP6.ADDRESS[1]: ::1/128
IP6.GATEWAY: --
IP6.ROUTE[1]: dst = ::1/128, nh = ::, mt = 256

GENERAL.DEVICE: virbr0-nic
GENERAL.TYPE: tun
GENERAL.HWADDR: 52:54:00:79:02:66
GENERAL.MTU: 1500
GENERAL.STATE: 10 (unmanaged)
GENERAL.CONNECTION: --
GENERAL.CON-PATH: --
lines 28-50/50 (END)
[q]
```

Pour activer le profil `ip_fixe`, utilisez la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# nmcli connection up ip_fixe
```

Notez que votre terminal est bloqué à cause du changement de l'adresse IP.



A faire - Revenez à l'accueil du cloud IT Training et re-connectez-vous à la VM en tant que trainee en utilisant la connexion **CentOS8_SSH_10.0.2.46**.

Le profil ip_fixe est maintenant activé tandis que le profil enp0s3 a été désactivé :

```
[root@centos8 ~]# nmcli c show
NAME      UUID                                TYPE      DEVICE
ip_fixe   0f48c74d-5d16-4c37-8220-24644507b589  ethernet  ens18
virbr0    03f6c432-2a09-47e7-9693-208431a572ee  bridge    virbr0
ens18     fc4a4d23-b15e-47a7-bcfa-b2e08f49553e  ethernet  --
[root@centos8 ~]# nmcli d show
GENERAL.DEVICE:                ens18
GENERAL.TYPE:                   ethernet
GENERAL.HWADDR:                 4E:B1:31:BD:5D:B2
GENERAL.MTU:                     1500
GENERAL.STATE:                  100 (connected)
GENERAL.CONNECTION:             ip_fixe
GENERAL.CON-PATH:               /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnect>
WIRED-PROPERTIES.CARRIER:      on
IP4.ADDRESS[1]:                 10.0.2.46/24
IP4.GATEWAY:                    10.0.2.1
IP4.ROUTE[1]:                   dst = 10.0.2.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 100
IP4.ROUTE[2]:                   dst = 0.0.0.0/0, nh = 10.0.2.1, mt = 100
IP6.ADDRESS[1]:                 fe80::5223:aeel:998e:9f27/64
IP6.GATEWAY:                    --
IP6.ROUTE[1]:                   dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 100
IP6.ROUTE[2]:                   dst = ff00::/8, nh = ::, mt = 256, table=255

GENERAL.DEVICE:                virbr0
GENERAL.TYPE:                   bridge
GENERAL.HWADDR:                 52:54:00:79:02:66
```

```
GENERAL.MTU: 1500
GENERAL.STATE: 100 (connected (externally))
GENERAL.CONNECTION: virbr0
GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnect>
IP4.ADDRESS[1]: 192.168.122.1/24
IP4.GATEWAY: --
IP4.ROUTE[1]: dst = 192.168.122.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 0
IP6.GATEWAY: --

GENERAL.DEVICE: lo
GENERAL.TYPE: loopback
GENERAL.HWADDR: 00:00:00:00:00:00
GENERAL.MTU: 65536
GENERAL.STATE: 10 (unmanaged)
GENERAL.CONNECTION: --
GENERAL.CON-PATH: --
IP4.ADDRESS[1]: 127.0.0.1/8
IP4.GATEWAY: --
IP6.ADDRESS[1]: ::1/128
IP6.GATEWAY: --
IP6.ROUTE[1]: dst = ::1/128, nh = ::, mt = 256

GENERAL.DEVICE: virbr0-nic
GENERAL.TYPE: tun
GENERAL.HWADDR: 52:54:00:79:02:66
GENERAL.MTU: 1500
GENERAL.STATE: 10 (unmanaged)
GENERAL.CONNECTION: --
GENERAL.CON-PATH: --
lines 27-49/49 (END)
[q]
```

Pour consulter les paramètres du profil **ens18**, utilisez la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# nmcli -p connection show ens18
```

```
=====
                        Connection profile details (ens18)
=====
```

```
connection.id:                ens18
connection.uuid:              fc4a4d23-b15e-47a7-bcfa-b2e08f49553e
connection.stable-id:        --
connection.type:             802-3-ethernet
connection.interface-name:   ens18
connection.autoconnect:      yes
connection.autoconnect-priority: 0
connection.autoconnect-retries: -1 (default)
connection.multi-connect:    0 (default)
connection.auth-retries:     -1
connection.timestamp:        1630224060
connection.read-only:        no
connection.permissions:      --
connection.zone:             --
connection.master:           --
connection.slave-type:       --
connection.autoconnect-slaves: -1 (default)
connection.secondaries:      --
connection.gateway-ping-timeout: 0
connection.metered:          unknown
connection.lldp:             default
connection.mdns:             -1 (default)
connection.llmnr:            -1 (default)
connection.wait-device-timeout: -1
-----
802-3-ethernet.port:         --
802-3-ethernet.speed:        0
802-3-ethernet.duplex:       --
802-3-ethernet.auto-negotiate: no
802-3-ethernet.mac-address:  --
```

```
802-3-ethernet.cloned-mac-address:  --
802-3-ethernet.generate-mac-address-mask:--
802-3-ethernet.mac-address-blacklist:  --
802-3-ethernet.mtu:                    auto
802-3-ethernet.s390-subchannels:        --
802-3-ethernet.s390-nettype:            --
802-3-ethernet.s390-options:            --
802-3-ethernet.wake-on-lan:             default
802-3-ethernet.wake-on-lan-password:    --
-----
ipv4.method:                            manual
ipv4.dns:                                8.8.8.8
ipv4.dns-search:                         ittraining.loc
ipv4.dns-options:                         --
ipv4.dns-priority:                       0
ipv4.addresses:                          10.0.2.45/24
ipv4.gateway:                            10.0.2.1
ipv4.routes:                             --
ipv4.route-metric:                       -1
ipv4.route-table:                        0 (unspec)
ipv4.routing-rules:                      --
ipv4.ignore-auto-routes:                 no
ipv4.ignore-auto-dns:                   no
ipv4.dhcp-client-id:                    --
ipv4.dhcp-iaid:                          --
ipv4.dhcp-timeout:                       0 (default)
ipv4.dhcp-send-hostname:                 yes
ipv4.dhcp-hostname:                     --
ipv4.dhcp-fqdn:                          --
ipv4.dhcp-hostname-flags:                0x0 (none)
ipv4.never-default:                     no
ipv4.may-fail:                           yes
ipv4.dad-timeout:                       -1 (default)
ipv4.dhcp-vendor-class-identifier:      --
```

```
ipv4.dhcp-reject-servers:      --
-----
ipv6.method:                   auto
ipv6.dns:                      --
ipv6.dns-search:              --
ipv6.dns-options:             --
ipv6.dns-priority:            0
ipv6.addresses:               --
ipv6.gateway:                 --
ipv6.routes:                  --
ipv6.route-metric:            -1
ipv6.route-table:             0 (unspec)
ipv6.routing-rules:           --
ipv6.ignore-auto-routes:      no
ipv6.ignore-auto-dns:         no
ipv6.never-default:           no
ipv6.may-fail:                 yes
ipv6.ip6-privacy:             0 (disabled)
ipv6.addr-gen-mode:           stable-privacy
ipv6.ra-timeout:              0 (default)
ipv6.dhcp-duid:               --
ipv6.dhcp-iaid:               --
ipv6.dhcp-timeout:            0 (default)
ipv6.dhcp-send-hostname:      yes
ipv6.dhcp-hostname:           --
ipv6.dhcp-hostname-flags:     0x0 (none)
ipv6.token:                   --
-----
proxy.method:                  none
proxy.browser-only:           no
proxy.pac-url:                 --
proxy.pac-script:             --
-----
lines 56-100/100 (END)
```

[q]

De même, pour consulter les paramètres du profil **ip_fixe**, utilisez la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# nmcli -p connection show ip_fixe
=====
                        Connection profile details (ip_fixe)
=====
connection.id:          ip_fixe
connection.uuid:        0f48c74d-5d16-4c37-8220-24644507b589
connection.stable-id:   --
connection.type:        802-3-ethernet
connection.interface-name: ens18
connection.autoconnect: yes
connection.autoconnect-priority: 0
connection.autoconnect-retries: -1 (default)
connection.multi-connect: 0 (default)
connection.auth-retries: -1
connection.timestamp:   1630224329
connection.read-only:   no
connection.permissions: --
connection.zone:        --
connection.master:      --
connection.slave-type:  --
connection.autoconnect-slaves: -1 (default)
connection.secondaries: --
connection.gateway-ping-timeout: 0
connection.metered:     unknown
connection.lldp:        default
connection.mdns:        -1 (default)
connection.llmnr:       -1 (default)
connection.wait-device-timeout: -1
-----
802-3-ethernet.port:    --
```



```
802-3-ethernet.speed: 0
802-3-ethernet.duplex: --
802-3-ethernet.auto-negotiate: no
802-3-ethernet.mac-address: --
802-3-ethernet.cloned-mac-address: --
802-3-ethernet.generate-mac-address-mask:--
802-3-ethernet.mac-address-blacklist: --
802-3-ethernet.mtu: auto
802-3-ethernet.s390-subchannels: --
802-3-ethernet.s390-nettype: --
802-3-ethernet.s390-options: --
802-3-ethernet.wake-on-lan: default
802-3-ethernet.wake-on-lan-password: --
-----
ipv4.method: manual
ipv4.dns: --
ipv4.dns-search: --
ipv4.dns-options: --
ipv4.dns-priority: 0
ipv4.addresses: 10.0.2.46/24
ipv4.gateway: 10.0.2.1
ipv4.routes: --
ipv4.route-metric: -1
ipv4.route-table: 0 (unspec)
ipv4.routing-rules: --
ipv4.ignore-auto-routes: no
ipv4.ignore-auto-dns: no
ipv4.dhcp-client-id: --
ipv4.dhcp-iaid: --
ipv4.dhcp-timeout: 0 (default)
ipv4.dhcp-send-hostname: yes
ipv4.dhcp-hostname: --
ipv4.dhcp-fqdn: --
ipv4.dhcp-hostname-flags: 0x0 (none)
```

```
ipv4.never-default:      no
ipv4.may-fail:           yes
ipv4.dad-timeout:        -1 (default)
ipv4.dhcp-vendor-class-identifier: --
ipv4.dhcp-reject-servers: --
-----
ipv6.method:             auto
ipv6.dns:                --
ipv6.dns-search:         --
ipv6.dns-options:        --
ipv6.dns-priority:       0
ipv6.addresses:          --
ipv6.gateway:            --
ipv6.routes:             --
ipv6.route-metric:       -1
ipv6.route-table:        0 (unspec)
ipv6.routing-rules:      --
ipv6.ignore-auto-routes: no
ipv6.ignore-auto-dns:    no
ipv6.never-default:      no
ipv6.may-fail:           yes
ipv6.ip6-privacy:        -1 (unknown)
ipv6.addr-gen-mode:       stable-privacy
ipv6.ra-timeout:         0 (default)
ipv6.dhcp-duid:          --
ipv6.dhcp-iaid:          --
ipv6.dhcp-timeout:       0 (default)
ipv6.dhcp-send-hostname: yes
ipv6.dhcp-hostname:      --
ipv6.dhcp-hostname-flags: 0x0 (none)
ipv6.token:              --
-----
proxy.method:            none
proxy.browser-only:      no
```

```
proxy.pac-url: --
proxy.pac-script: --
-----
=====
    Activate connection details (0f48c74d-5d16-4c37-8220-24644507b589)
=====
GENERAL.NAME: ip_fixe
GENERAL.UUID: 0f48c74d-5d16-4c37-8220-24644507b589
GENERAL.DEVICES: ens18
GENERAL.IP-IFACE: ens18
GENERAL.STATE: activated
GENERAL.DEFAULT: yes
GENERAL.DEFAULT6: no
GENERAL.SPEC-OBJECT: --
GENERAL.VPN: no
GENERAL.DBUS-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4
GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/4
GENERAL.ZONE: --
GENERAL.MASTER-PATH: --
-----
IP4.ADDRESS[1]: 10.0.2.46/24
IP4.GATEWAY: 10.0.2.1
IP4.ROUTE[1]: dst = 10.0.2.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 100
IP4.ROUTE[2]: dst = 0.0.0.0/0, nh = 10.0.2.1, mt = 100
-----
IP6.ADDRESS[1]: fe80::5223:ae1:998e:9f27/64
IP6.GATEWAY: --
IP6.ROUTE[1]: dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 100
IP6.ROUTE[2]: dst = ff00::/8, nh = ::, mt = 256, table=255
-----
lines 83-127/127 (END)
[q]
```

Pour consulter la liste profils associés à un périphérique, utilisez la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# nmcli -f CONNECTIONS device show ens18
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS:
/org/freedesktop/NetworkManager/Settings/1,/org/freedesktop/NetworkManager/Settings/4
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTIONS[1]:   fc4a4d23-b15e-47a7-bcfa-b2e08f49553e | ens18
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTIONS[2]:   0f48c74d-5d16-4c37-8220-24644507b589 | ip_fixe
```

Les fichiers de configuration pour le périphérique **ens18** se trouvent dans le répertoire **/etc/sysconfig/network-scripts/** :

```
[root@centos8 ~]# ls -l /etc/sysconfig/network-scripts/ | grep ifcfg
-rw-r--r--. 1 root root 417 Jun 16 06:39 ifcfg-ens18
-rw-r--r--. 1 root root 326 Aug 29 03:58 ifcfg-ip_fixe
```

1.2 - Résolution des Noms

L'étude du fichier **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ip_fixe** démontre l'absence de directives concernant les DNS :

```
[root@centos8 ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ip_fixe
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
IPADDR=10.0.2.46
PREFIX=24
GATEWAY=10.0.2.1
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=ip_fixe
```

```
UUID=0f48c74d-5d16-4c37-8220-24644507b589
DEVICE=ens18
ONBOOT=yes
```

La résolution des noms est donc inactive :

```
[root@centos8 ~]# ping www.free.fr
ping: www.free.fr: Name or service not known
```

Modifiez donc la configuration du profil **ip_fixe** :

```
[root@centos8 ~]# nmcli connection mod ip_fixe ipv4.dns 8.8.8.8
```

L'étude du fichier **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ip_fixe** démontre que la directive concernant le serveur DNS a été ajoutée :

```
[root@centos8 ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ip_fixe
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
IPADDR=10.0.2.46
PREFIX=24
GATEWAY=10.0.2.1
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=ip_fixe
UUID=0f48c74d-5d16-4c37-8220-24644507b589
DEVICE=ens18
ONBOOT=yes
```

```
DNS1=8.8.8.8
```

Afin que la modification du serveur DNS soit prise en compte, re-démarrez le service NetworkManager :

```
root@centos8 ~]# systemctl restart NetworkManager.service
[root@centos8 ~]# systemctl status NetworkManager.service
● NetworkManager.service - Network Manager
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2021-08-29 04:15:11 EDT; 8s ago
     Docs: man:NetworkManager(8)
  Main PID: 973390 (NetworkManager)
    Tasks: 4 (limit: 23535)
   Memory: 4.6M
   CGroup: /system.slice/NetworkManager.service
           └─973390 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon

Aug 29 04:15:12 centos8.ittraining.loc NetworkManager[973390]: <info> [1630224912.2235] device (ens18): state
change: ip-check -> secondaries (reas>
Aug 29 04:15:12 centos8.ittraining.loc NetworkManager[973390]: <info> [1630224912.2237] device (virbr0): state
change: secondaries -> activated (re>
Aug 29 04:15:12 centos8.ittraining.loc NetworkManager[973390]: <info> [1630224912.2241] manager: NetworkManager
state is now CONNECTED_LOCAL
Aug 29 04:15:12 centos8.ittraining.loc NetworkManager[973390]: <info> [1630224912.2251] policy: set 'ip_fixe'
(ens18) as default for IPv4 routing a>
Aug 29 04:15:12 centos8.ittraining.loc NetworkManager[973390]: <info> [1630224912.3090] device (virbr0):
Activation: successful, device activated.
Aug 29 04:15:12 centos8.ittraining.loc NetworkManager[973390]: <info> [1630224912.3098] device (ens18): state
change: secondaries -> activated (rea>
Aug 29 04:15:12 centos8.ittraining.loc NetworkManager[973390]: <info> [1630224912.3102] manager: NetworkManager
state is now CONNECTED_SITE
Aug 29 04:15:12 centos8.ittraining.loc NetworkManager[973390]: <info> [1630224912.3111] device (ens18):
Activation: successful, device activated.
Aug 29 04:15:12 centos8.ittraining.loc NetworkManager[973390]: <info> [1630224912.3116] manager: NetworkManager
state is now CONNECTED_GLOBAL
```

```
Aug 29 04:15:12 centos8.ittraining.loc NetworkManager[973390]: <info> [1630224912.3121] manager: startup
complete
lines 1-20/20 (END)
[q]
```

Vérifiez que le fichier **/etc/resolv.conf** ait été modifié par NetworkManager :

```
[root@centos8 ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search ittraining.loc
nameserver 8.8.8.8
```

Dernièrement vérifiez la résolution des noms :

```
[root@centos8 ~]# ping www.free.fr
PING www.free.fr (212.27.48.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.free.fr (212.27.48.10): icmp_seq=1 ttl=47 time=29.3 ms
64 bytes from www.free.fr (212.27.48.10): icmp_seq=2 ttl=47 time=29.4 ms
64 bytes from www.free.fr (212.27.48.10): icmp_seq=3 ttl=47 time=29.4 ms
64 bytes from www.free.fr (212.27.48.10): icmp_seq=4 ttl=47 time=29.4 ms
^C
--- www.free.fr ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 29.266/29.377/29.428/0.183 ms
```



Important : Notez qu'il existe un front-end graphique en mode texte, **nmtui**, pour configurer NetworkManager.

1.3 - Ajouter une Deuxième Adresse IP à un Profil

Pour ajouter une deuxième adresse IP à un profil sous RHEL/CentOS 8, il convient d'utiliser la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# nmcli connection mod ip_fixe +ipv4.addresses 192.168.1.2/24
```

Rechargez la configuration du profil :

```
[root@centos8 ~]# nmcli con up ip_fixe
```

Saisissez ensuite la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# nmcli connection show ip_fixe
connection.id:                ip_fixe
connection.uuid:              0f48c74d-5d16-4c37-8220-24644507b589
connection.stable-id:        --
connection.type:              802-3-ethernet
connection.interface-name:    ens18
connection.autoconnect:       yes
connection.autoconnect-priority: 0
connection.autoconnect-retries: -1 (default)
connection.multi-connect:     0 (default)
connection.auth-retries:      -1
connection.timestamp:         1630225792
connection.read-only:         no
connection.permissions:       --
connection.zone:              --
connection.master:            --
connection.slave-type:        --
connection.autoconnect-slaves: -1 (default)
connection.secondaries:       --
connection.gateway-ping-timeout: 0
connection.metered:           unknown
```



```
connection.lldp:                default
connection.mdns:                -1 (default)
connection.llmnr:               -1 (default)
connection.wait-device-timeout: -1
802-3-ethernet.port:           --
802-3-ethernet.speed:          0
802-3-ethernet.duplex:         --
802-3-ethernet.auto-negotiate: no
802-3-ethernet.mac-address:    --
802-3-ethernet.cloned-mac-address: --
802-3-ethernet.generate-mac-address-mask: --
802-3-ethernet.mac-address-blacklist: --
802-3-ethernet.mtu:            auto
802-3-ethernet.s390-subchannels: --
802-3-ethernet.s390-nettype:   --
802-3-ethernet.s390-options:   --
802-3-ethernet.wake-on-lan:    default
802-3-ethernet.wake-on-lan-password: --
ipv4.method:                    manual
ipv4.dns:                       8.8.8.8
ipv4.dns-search:                --
ipv4.dns-options:               --
ipv4.dns-priority:              0
ipv4.addresses:                 10.0.2.46/24, 192.168.1.2/24
ipv4.gateway:                   10.0.2.1
ipv4.routes:                    --
ipv4.route-metric:              -1
ipv4.route-table:               0 (unspec)
ipv4.routing-rules:             --
ipv4.ignore-auto-routes:        no
ipv4.ignore-auto-dns:           no
ipv4.dhcp-client-id:            --
ipv4.dhcp-iaid:                 --
ipv4.dhcp-timeout:              0 (default)
```

```
ipv4.dhcp-send-hostname: yes
ipv4.dhcp-hostname: --
ipv4.dhcp-fqdn: --
ipv4.dhcp-hostname-flags: 0x0 (none)
ipv4.never-default: no
ipv4.may-fail: yes
ipv4.dad-timeout: -1 (default)
ipv4.dhcp-vendor-class-identifier: --
ipv4.dhcp-reject-servers: --
ipv6.method: auto
ipv6.dns: --
ipv6.dns-search: --
ipv6.dns-options: --
ipv6.dns-priority: 0
ipv6.addresses: --
ipv6.gateway: --
ipv6.routes: --
ipv6.route-metric: -1
ipv6.route-table: 0 (unspec)
ipv6.routing-rules: --
ipv6.ignore-auto-routes: no
ipv6.ignore-auto-dns: no
ipv6.never-default: no
ipv6.may-fail: yes
ipv6.ip6-privacy: -1 (unknown)
ipv6.addr-gen-mode: stable-privacy
ipv6.ra-timeout: 0 (default)
ipv6.dhcp-duid: --
ipv6.dhcp-iaid: --
ipv6.dhcp-timeout: 0 (default)
ipv6.dhcp-send-hostname: yes
ipv6.dhcp-hostname: --
ipv6.dhcp-hostname-flags: 0x0 (none)
ipv6.token: --
```

```
proxy.method: none
proxy.browser-only: no
proxy.pac-url: --
proxy.pac-script: --
GENERAL.NAME: ip_fixe
GENERAL.UUID: 0f48c74d-5d16-4c37-8220-24644507b589
GENERAL.DEVICES: ens18
GENERAL.IP-IFACE: ens18
GENERAL.STATE: activated
GENERAL.DEFAULT: yes
GENERAL.DEFAULT6: no
GENERAL.SPEC-OBJECT: --
GENERAL.VPN: no
GENERAL.DBUS-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3
GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/2
GENERAL.ZONE: --
GENERAL.MASTER-PATH: --
IP4.ADDRESS[1]: 10.0.2.46/24
IP4.ADDRESS[2]: 192.168.1.2/24
IP4.GATEWAY: 10.0.2.1
IP4.ROUTE[1]: dst = 10.0.2.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 100
IP4.ROUTE[2]: dst = 192.168.1.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 100
IP4.ROUTE[3]: dst = 0.0.0.0/0, nh = 10.0.2.1, mt = 100
IP4.DNS[1]: 8.8.8.8
IP6.ADDRESS[1]: fe80::5223:aee1:998e:9f27/64
IP6.GATEWAY: --
IP6.ROUTE[1]: dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 100
IP6.ROUTE[2]: dst = ff00::/8, nh = ::, mt = 256, table=255
lines 72-116/116 (END)
[q]
```



Important : Notez l'ajout de l'adresse secondaire à la ligne **ipv4.addresses**: ainsi que l'ajout de la ligne **IP4.ADDRESS[2]:**.

Consultez maintenant le contenu du fichier **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ip_fixe** :

```
[root@centos8 ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ip_fixe
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
IPADDR=10.0.2.46
PREFIX=24
GATEWAY=10.0.2.1
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=ip_fixe
UUID=0f48c74d-5d16-4c37-8220-24644507b589
DEVICE=ens18
ONBOOT=yes
DNS1=8.8.8.8
IPADDR1=192.168.1.2
PREFIX1=24
```



Important : Notez l'ajout de la ligne **IPADDR1=192.168.1.2**.

1.4 - La Commande hostname

La procédure de la modification du hostname est simplifiée et sa prise en compte est immédiate :

```
[root@centos8 ~]# hostname
centos8.ittraining.loc

[root@centos8 ~]# nmcli general hostname centos.ittraining.loc

[root@centos8 ~]# cat /etc/hostname
centos.ittraining.loc

[root@centos8 ~]# hostname
centos.ittraining.loc

[root@centos8 ~]# nmcli general hostname centos8.ittraining.loc

[root@centos8 ~]# cat /etc/hostname
centos8.ittraining.loc

[root@centos8 ~]# hostname
centos8.ittraining.loc
```

1.5 - La Commande ip

Sous RHEL/CentOS 8 la commande **ip** est préférée par rapport à la commande ifconfig :

```
[root@centos8 ~]# ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 4e:b1:31:bd:5d:b2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

```
inet 10.0.2.46/24 brd 10.0.2.255 scope global noprefixroute ens18
    valid_lft forever preferred_lft forever
inet 192.168.1.2/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute ens18
    valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::5223:aeel:998e:9f27/64 scope link noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
3: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:79:02:66 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: virbr0-nic: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel master virbr0 state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:79:02:66 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Options de la Commande ip

Les options de cette commande sont :

```
[root@centos8 ~]# ip --help
Usage: ip [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help }
       ip [ -force ] -batch filename
where  OBJECT := { link | address | addrlabel | route | rule | neigh | ntable |
                  tunnel | tuntap | maddress | mroute | mrule | monitor | xfrm |
                  netns | l2tp | fou | macsec | tcp_metrics | token | netconf | ila |
                  vrf | sr | nexthop | mptcp }
OPTIONS := { -V[ersion] | -s[tatistics] | -d[etails] | -r[esolve] |
             -h[uman-readable] | -iec | -j[son] | -p[retty] |
             -f[amily] { inet | inet6 | mpls | bridge | link } |
             -4 | -6 | -I | -D | -M | -B | -0 |
             -l[oops] { maximum-addr-flush-attempts } | -br[ief] |
             -o[neline] | -t[imestamp] | -ts[hort] | -b[atch] [filename] |
             -rc[vbuf] [size] | -n[etns] name | -N[umeric] | -a[ll] |
             -c[olor]}
```

1.6 - Activer/Désactiver une Interface Manuellement

Deux commandes existent pour désactiver et activer manuellement une interface réseau :

```
# nmcli device disconnect enp0s3
# nmcli device connect enp0s3
```



Important : Veuillez ne **PAS** exécuter ces deux commandes.

1.7 - Routage Statique

La commande ip

Sous RHEL/CentOS 8, pour supprimer la route vers le réseau 192.168.1.0 il convient d'utiliser la commande ip et non pas la commande route :

```
[root@centos8 ~]# ip route
default via 10.0.2.1 dev ens18 proto static metric 100
10.0.2.0/24 dev ens18 proto kernel scope link src 10.0.2.46 metric 100
192.168.1.0/24 dev ens18 proto kernel scope link src 192.168.1.2 metric 100
192.168.122.0/24 dev virbr0 proto kernel scope link src 192.168.122.1 linkdown

root@centos8 ~]# ip route del 192.168.1.0/24 via 0.0.0.0
[root@centos8 ~]# ip route
default via 10.0.2.1 dev ens18 proto static metric 100
10.0.2.0/24 dev ens18 proto kernel scope link src 10.0.2.46 metric 100
192.168.122.0/24 dev virbr0 proto kernel scope link src 192.168.122.1 linkdown
```

Pour ajouter la route vers le réseau 192.168.1.0 :

```
[root@centos8 ~]# ip route add 192.168.1.0/24 via 10.0.2.1
[root@centos8 ~]# ip route
default via 10.0.2.1 dev ens18 proto static metric 100
10.0.2.0/24 dev ens18 proto kernel scope link src 10.0.2.46 metric 100
192.168.1.0/24 via 10.0.2.1 dev ens18
192.168.122.0/24 dev virbr0 proto kernel scope link src 192.168.122.1 linkdown
```



Important - La commande utilisée pour ajouter une passerelle par défaut prend la forme suivante **ip route add default via *adresse ip***.

Désactiver/Activer le routage sur le serveur

Pour désactiver le routage sur le serveur, il convient de désactiver la retransmission des paquets.

Pour IPv4 :

```
[root@centos8 ~]# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
[root@centos8 ~]# echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
[root@centos8 ~]# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
0
```

Pour activer le routage sur le serveur, il convient d'activer la retransmission des paquets:

```
[root@centos8 ~]# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
[root@centos8 ~]# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
```

Pour IPv6 :


```
[root@centos8 ~]# cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding
1
[root@centos8 ~]# echo "0" > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding
[root@centos8 ~]# cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding
0
```

Pour activer le routage sur le serveur, il convient d'activer la retransmission des paquets:

```
[root@centos8 ~]# echo "1" > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding
[root@centos8 ~]# cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding
1
```

LAB #2 - Diagnostique du Réseau

2.1 - ping

Pour tester l'accessibilité d'une machine, vous devez utiliser la commande **ping** :

```
[root@centos8 ~]# ping -c4 10.0.2.1
PING 10.0.2.1 (10.0.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.104 ms
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.325 ms
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.250 ms
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.123 ms

--- 10.0.2.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3083ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.104/0.200/0.325/0.092 ms
```

Options de la commande ping

Les options de cette commande sont :

```
[root@centos8 ~]# ping --help
ping: invalid option -- '-'
Usage: ping [-aAbBdDfhLnOqrRUvV64] [-c count] [-i interval] [-I interface]
          [-m mark] [-M pmtudisc_option] [-l preload] [-p pattern] [-Q tos]
          [-s packetsize] [-S sndbuf] [-t ttl] [-T timestamp_option]
          [-w deadline] [-W timeout] [hop1 ...] destination
Usage: ping -6 [-aAbBdDfhLnOqrRUvV] [-c count] [-i interval] [-I interface]
          [-l preload] [-m mark] [-M pmtudisc_option]
          [-N nodeinfo_option] [-p pattern] [-Q tclass] [-s packetsize]
          [-S sndbuf] [-t ttl] [-T timestamp_option] [-w deadline]
          [-W timeout] destination
```

2.2 - netstat -i

Pour visualiser les statistiques réseaux, vous disposez de la commande **netstat** :

```
[root@centos8 ~]# netstat -i
Kernel Interface table
Iface      MTU      RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR      TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
ens18      1500    476056      0      0 0      363562      0      0      0 BMRU
lo         65536   10936      0      0 0      10936      0      0      0 LRU
virbr0     1500      0      0      0 0          0      0      0      0 BMU
```

Options de la commande netstat

Les options de cette commande sont :

```
[root@centos8 ~]# netstat --help
usage: netstat [-vWeenNcCF] [<Af>] -r          netstat {-V|--version|-h|--help}
       netstat [-vWnNcaeol] [<Socket> ...]
       netstat { [-vWeenNac] -I[<Iface>] | [-veenNac] -i | [-cnNe] -M | -s [-6tuw] } [delay]

-r, --route                display routing table
-I, --interfaces=<Iface>  display interface table for <Iface>
-i, --interfaces          display interface table
-g, --groups              display multicast group memberships
-s, --statistics          display networking statistics (like SNMP)
-M, --masquerade          display masqueraded connections

-v, --verbose             be verbose
-W, --wide                don't truncate IP addresses
-n, --numeric             don't resolve names
--numeric-hosts          don't resolve host names
--numeric-ports          don't resolve port names
--numeric-users          don't resolve user names
-N, --symbolic            resolve hardware names
-e, --extend              display other/more information
-p, --programs            display PID/Program name for sockets
-o, --timers              display timers
-c, --continuous         continuous listing

-l, --listening          display listening server sockets
-a, --all                 display all sockets (default: connected)
-F, --fib                 display Forwarding Information Base (default)
-C, --cache               display routing cache instead of FIB
-Z, --context             display SELinux security context for sockets

<Socket>={-t|--tcp} {-u|--udp} {-U|--udplite} {-S|--sctp} {-w|--raw}
          {-x|--unix} --ax25 --ipx --netrom
<AF>=Use '-6|-4' or '-A <af>' or '--<af>'; default: inet
List of possible address families (which support routing):
```

```
inet (DARPA Internet) inet6 (IPv6) ax25 (AMPR AX.25)
netrom (AMPR NET/ROM) ipx (Novell IPX) ddp (Appletalk DDP)
x25 (CCITT X.25)
```

2.3 - traceroute

La commande ping est à la base de la commande **traceroute**. Cette commande sert à découvrir la route empruntée pour accéder à un site donné :

```
[root@centos8 ~]# traceroute www.ittraining.network
bash: traceroute: command not found...
Install package 'traceroute' to provide command 'traceroute'? [N/y] y

* Waiting in queue...
The following packages have to be installed:
  traceroute-3:2.1.0-6.el8.x86_64          Traces the route taken by packets over an IPv4/IPv6 network
Proceed with changes? [N/y] y

* Waiting in queue...
* Waiting for authentication...
* Waiting in queue...
* Downloading packages...
* Requesting data...
* Testing changes...
* Installing packages...
traceroute to www.ittraining.network (109.228.56.52), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (10.0.2.1)  0.132 ms  0.101 ms  0.078 ms
 2  79.137.68.252 (79.137.68.252)  0.542 ms  0.656 ms  0.809 ms
 3  10.50.24.61 (10.50.24.61)  0.238 ms  0.219 ms 10.50.24.60 (10.50.24.60)  0.239 ms
 4  10.50.0.16 (10.50.0.16)  0.172 ms 10.50.0.22 (10.50.0.22)  0.194 ms  0.173 ms
 5  10.73.248.192 (10.73.248.192)  0.766 ms 10.73.248.194 (10.73.248.194)  0.730 ms 10.73.248.192 (10.73.248.192)
0.757 ms
```

```
6 waw-wa2-sbb1-nc5.pl.eu (91.121.131.150) 1.102 ms 1.396 ms 1.099 ms
7 fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (213.251.128.113) 18.309 ms fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.116) 21.881 ms fra-fr5-
sbb1-nc5.de.eu (213.251.128.113) 16.764 ms
8 10.200.0.6 (10.200.0.6) 20.922 ms 10.200.0.0 (10.200.0.0) 16.959 ms 10.200.0.4 (10.200.0.4) 21.143 ms
9 decix.bb-a.fra3.fra.de.oneandone.net (80.81.192.123) 18.789 ms decix.bb-c.act.fra.de.oneandone.net
(80.81.193.123) 20.310 ms decix.bb-a.fra3.fra.de.oneandone.net (80.81.192.123) 18.693 ms
10 ae-14.bb-b.fr7.fra.de.oneandone.net (212.227.120.149) 22.222 ms 22.206 ms 22.257 ms
11 port-channel-3.gw-ngcs-1.dc1.con.glo.gb.oneandone.net (88.208.255.131) 39.660 ms 39.679 ms ae-19.bb-
b.thn.lon.gb.oneandone.net (212.227.120.33) 33.973 ms
12 109.228.63.209 (109.228.63.209) 37.363 ms port-channel-3.gw-ngcs-1.dc1.con.glo.gb.oneandone.net
(88.208.255.131) 39.534 ms 109.228.63.209 (109.228.63.209) 37.901 ms
13 * 109.228.63.209 (109.228.63.209) 38.014 ms 37.991 ms
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *^C
```

Options de la commande traceroute

Les options de cette commande sont :

```
[root@centos8 ~]# traceroute --help
```

Usage:

```
traceroute [ -4dFITnreAUDV ] [ -f first_ttl ] [ -g gate,... ] [ -i device ] [ -m max_ttl ] [ -N squeries ] [ -p port ] [ -t tos ] [ -l flow_label ] [ -w MAX,HERE,NEAR ] [ -q nqueries ] [ -s src_addr ] [ -z sendwait ] [ --fwmark=num ] host [ packetlen ]
```

Options:

```
-4                Use IPv4
-6                Use IPv6
-d --debug        Enable socket level debugging
-F --dont-fragment Do not fragment packets
-f first_ttl     --first=first_ttl
                  Start from the first_ttl hop (instead from 1)
-g gate,...     --gateway=gate,...
                  Route packets through the specified gateway
                  (maximum 8 for IPv4 and 127 for IPv6)
-I --icmp        Use ICMP ECHO for tracerouting
-T --tcp        Use TCP SYN for tracerouting (default port is 80)
-i device       --interface=device
                  Specify a network interface to operate with
-m max_ttl     --max-hops=max_ttl
                  Set the max number of hops (max TTL to be
                  reached). Default is 30
-N squeries     --sim-queries=squeries
                  Set the number of probes to be tried
                  simultaneously (default is 16)
-n             Do not resolve IP addresses to their domain names
-p port       --port=port
                  Set the destination port to use. It is either
                  initial udp port value for "default" method
                  (incremented by each probe, default is 33434), or
                  initial seq for "icmp" (incremented as well,
                  default from 1), or some constant destination
                  port for other methods (with default of 80 for
                  "tcp", 53 for "udp", etc.)
-t tos        --tos=tos
                  Set the TOS (IPv4 type of service) or TC (IPv6
```

```
        traffic class) value for outgoing packets
-l flow_label  --flowlabel=flow_label
        Use specified flow_label for IPv6 packets
-w MAX,HERE,NEAR  --wait=MAX,HERE,NEAR
        Wait for a probe no more than HERE (default 3)
        times longer than a response from the same hop,
        or no more than NEAR (default 10) times than some
        next hop, or MAX (default 5.0) seconds (float
        point values allowed too)
-q nqueries  --queries=nqueries
        Set the number of probes per each hop. Default is
        3
-r
        Bypass the normal routing and send directly to a
        host on an attached network
-s src_addr  --source=src_addr
        Use source src_addr for outgoing packets
-z sendwait  --sendwait=sendwait
        Minimal time interval between probes (default 0).
        If the value is more than 10, then it specifies a
        number in milliseconds, else it is a number of
        seconds (float point values allowed too)
-e  --extensions
        Show ICMP extensions (if present), including MPLS
-A  --as-path-lookups
        Perform AS path lookups in routing registries and
        print results directly after the corresponding
        addresses
-M name  --module=name
        Use specified module (either builtin or external)
        for traceroute operations. Most methods have
        their shortcuts (`-I' means `-M icmp' etc.)
-O OPTS,...  --options=OPTS,...
        Use module-specific option OPTS for the
        traceroute module. Several OPTS allowed,
        separated by comma. If OPTS is "help", print info
        about available options
--sport=num
        Use source port num for outgoing packets. Implies
```

```
`-N 1'
--fwmark=num      Set firewall mark for outgoing packets
-U --udp          Use UDP to particular port for tracerouting
                  (instead of increasing the port per each probe),
                  default port is 53
-UL              Use UDPLITE for tracerouting (default dest port
                  is 53)
-D --dccp        Use DCCP Request for tracerouting (default port
                  is 33434)
-P prot --protocol=prot Use raw packet of protocol prot for tracerouting
--mtu            Discover MTU along the path being traced. Implies
                  `-F -N 1'
--back           Guess the number of hops in the backward path and
                  print if it differs
-V --version     Print version info and exit
--help          Read this help and exit
```

Arguments:

```
+ host          The host to traceroute to
  packetlen     The full packet length (default is the length of an IP
                  header plus 40). Can be ignored or increased to a minimal
                  allowed value
```

LAB #3 - Connexions à Distance

3.1 - Telnet



Important - Si la commande **telnet** n'est pas installée sous CentOS 8, installez-le à l'aide de la commande **dnf install telnet** en tant que root.

La commande **telnet** est utilisée pour établir une connexion à distance avec un serveur telnet :


```
# telnet numero_ip
```



Important - Le service telnet revient à une redirection des canaux standards d'entrée et de sortie. Notez que la connexion n'est **pas** sécurisée. Pour fermer la connexion, il faut saisir la commande **exit**. La commande telnet n'offre pas de services de transfert de fichiers. Pour cela, il convient d'utiliser la command **ftp**.

Options de la commande telnet

Les options de cette commande sont :

```
[[root@centos8 ~]# telnet --help
telnet: invalid option -- '-'
Usage: telnet [-4] [-6] [-8] [-E] [-L] [-S tos] [-a] [-c] [-d] [-e char] [-l user]
        [-n tracefile] [-b hostalias ] [-r]
        [host-name [port]]
```

3.2 - wget

La commande **wget** est utilisée pour récupérer un fichier via http, https ou ftp :

```
[root@centos8 ~]# wget https://www.dropbox.com/s/wk79lkfr6f12u9j/wget_file.txt
...

[root@centos8 ~]# cat wget_file.txt
This is a file retrieved by the wget command.
```

Options de la commande wget

Les options de cette commande sont :

```
[root@centos8 ~]# wget --help
GNU Wget 1.19.5, a non-interactive network retriever.
Usage: wget [OPTION]... [URL]...
```

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

Startup:

-V, --version	display the version of Wget and exit
-h, --help	print this help
-b, --background	go to background after startup
-e, --execute=COMMAND	execute a <code>`.wgetrc'-style</code> command

Logging and input file:

-o, --output-file=FILE	log messages to FILE
-a, --append-output=FILE	append messages to FILE
-d, --debug	print lots of debugging information
-q, --quiet	quiet (no output)
-v, --verbose	be verbose (this is the default)
-nv, --no-verbose	turn off verboseness, without being quiet
--report-speed=TYPE	output bandwidth as TYPE. TYPE can be bits
-i, --input-file=FILE	download URLs found in local or external FILE
--input-metalink=FILE	download files covered in local Metalink FILE
-F, --force-html	treat input file as HTML
-B, --base=URL	resolves HTML input-file links (-i -F) relative to URL
--config=FILE	specify config file to use
--no-config	do not read any config file
--rejected-log=FILE	log reasons for URL rejection to FILE

Download:

```
-t, --tries=NUMBER          set number of retries to NUMBER (0 unlimits)
    --retry-connrefused     retry even if connection is refused
    --retry-on-http-error=ERRORS  comma-separated list of HTTP errors to retry
-O, --output-document=FILE  write documents to FILE
-nc, --no-clobber           skip downloads that would download to
                            existing files (overwriting them)
    --no-netrc              don't try to obtain credentials from .netrc
-c, --continue              resume getting a partially-downloaded file
    --start-pos=OFFSET      start downloading from zero-based position OFFSET
    --progress=TYPE        select progress gauge type
    --show-progress         display the progress bar in any verbosity mode
-N, --timestamping          don't re-retrieve files unless newer than
                            local
    --no-if-modified-since  don't use conditional if-modified-since get
                            requests in timestamping mode
    --no-use-server-timestamps  don't set the local file's timestamp by
                            the one on the server
-S, --server-response       print server response
    --spider                don't download anything
-T, --timeout=SECONDS       set all timeout values to SECONDS
    --dns-timeout=SECS      set the DNS lookup timeout to SECS
    --connect-timeout=SECS  set the connect timeout to SECS
    --read-timeout=SECS     set the read timeout to SECS
-w, --wait=SECONDS          wait SECONDS between retrievals
    --waitretry=SECONDS     wait 1..SECONDS between retries of a retrieval
    --random-wait           wait from 0.5*WAIT...1.5*WAIT secs between retrievals
    --no-proxy              explicitly turn off proxy
-Q, --quota=NUMBER          set retrieval quota to NUMBER
    --bind-address=ADDRESS  bind to ADDRESS (hostname or IP) on local host
    --limit-rate=RATE       limit download rate to RATE
    --no-dns-cache          disable caching DNS lookups
    --restrict-file-names=OS restrict chars in file names to ones OS allows
    --ignore-case           ignore case when matching files/directories
```

```
-4, --inet4-only      connect only to IPv4 addresses
-6, --inet6-only      connect only to IPv6 addresses
  --prefer-family=FAMILY  connect first to addresses of specified family,
                        one of IPv6, IPv4, or none
  --user=USER          set both ftp and http user to USER
  --password=PASS      set both ftp and http password to PASS
  --ask-password       prompt for passwords
  --use-askpass=COMMAND specify credential handler for requesting
                        username and password. If no COMMAND is
                        specified the WGET_ASKPASS or the SSH_ASKPASS
                        environment variable is used.

  --no-iri             turn off IRI support
  --local-encoding=ENC use ENC as the local encoding for IRIs
  --remote-encoding=ENC use ENC as the default remote encoding
  --unlink             remove file before clobber
  --keep-badhash       keep files with checksum mismatch (append .badhash)
  --metalink-index=NUMBER Metalink application/metalink4+xml metainfo ordinal NUMBER
  --metalink-over-http use Metalink metadata from HTTP response headers
  --preferred-location preferred location for Metalink resources
  --xattr              turn on storage of metadata in extended file attributes
```

Directories:

```
-nd, --no-directories  don't create directories
-x,  --force-directories force creation of directories
-nH, --no-host-directories don't create host directories
  --protocol-directories use protocol name in directories
-P,  --directory-prefix=PREFIX save files to PREFIX/..
  --cut-dirs=NUMBER     ignore NUMBER remote directory components
```

HTTP options:

```
--http-user=USER      set http user to USER
--http-password=PASS  set http password to PASS
--no-cache            disallow server-cached data
--default-page=NAME   change the default page name (normally
```

```

        this is 'index.html'.)
-E,  --adjust-extension  save HTML/CSS documents with proper extensions
     --ignore-length     ignore 'Content-Length' header field
     --header=STRING     insert STRING among the headers
     --compression=TYPE  choose compression, one of auto, gzip and none. (default: none)
     --max-redirect      maximum redirections allowed per page
     --proxy-user=USER   set USER as proxy username
     --proxy-password=PASS set PASS as proxy password
     --referer=URL      include 'Referer: URL' header in HTTP request
     --save-headers     save the HTTP headers to file
-U,  --user-agent=AGENT  identify as AGENT instead of Wget/VERSION
     --no-http-keep-alive disable HTTP keep-alive (persistent connections)
     --no-cookies       don't use cookies
     --load-cookies=FILE load cookies from FILE before session
     --save-cookies=FILE save cookies to FILE after session
     --keep-session-cookies load and save session (non-permanent) cookies
     --post-data=STRING  use the POST method; send STRING as the data
     --post-file=FILE    use the POST method; send contents of FILE
     --method=HTTPMethod use method "HTTPMethod" in the request
     --body-data=STRING  send STRING as data. --method MUST be set
     --body-file=FILE    send contents of FILE. --method MUST be set
     --content-disposition honor the Content-Disposition header when
                        choosing local file names (EXPERIMENTAL)
     --content-on-error  output the received content on server errors
     --auth-no-challenge send Basic HTTP authentication information
                        without first waiting for the server's
                        challenge

```

HTTPS (SSL/TLS) options:

```

--secure-protocol=PR  choose secure protocol, one of auto, SSLv2,
                    SSLv3, TLSv1, TLSv1_1, TLSv1_2 and PFS
--https-only         only follow secure HTTPS links
--no-check-certificate don't validate the server's certificate
--certificate=FILE   client certificate file

```

```
--certificate-type=TYPE    client certificate type, PEM or DER
--private-key=FILE         private key file
--private-key-type=TYPE    private key type, PEM or DER
--ca-certificate=FILE      file with the bundle of CAs
--ca-directory=DIR        directory where hash list of CAs is stored
--crl-file=FILE            file with bundle of CRLs
--pinnedpubkey=FILE/HASHES Public key (PEM/DER) file, or any number
                           of base64 encoded sha256 hashes preceded by
                           'sha256//' and separated by ';', to verify
                           peer against

--ciphers=STR              Set the priority string (GnuTLS) or cipher list string (OpenSSL) directly.
                           Use with care. This option overrides --secure-protocol.
                           The format and syntax of this string depend on the specific SSL/TLS engine.
```

HSTS options:

```
--no-hsts                  disable HSTS
--hsts-file                path of HSTS database (will override default)
```

FTP options:

```
--ftp-user=USER           set ftp user to USER
--ftp-password=PASS       set ftp password to PASS
--no-remove-listing       don't remove '.listing' files
--no-glob                  turn off FTP file name globbing
--no-passive-ftp          disable the "passive" transfer mode
--preserve-permissions    preserve remote file permissions
--retr-symlinks           when recursing, get linked-to files (not dir)
```

FTPS options:

```
--ftps-implicit           use implicit FTPS (default port is 990)
--ftps-resume-ssl         resume the SSL/TLS session started in the control connection when
                           opening a data connection
--ftps-clear-data-connection cipher the control channel only; all the data will be in plaintext
--ftps-fallback-to-ftp    fall back to FTP if FTPS is not supported in the target server
```

WARC options:

```
--warc-file=FILENAME      save request/response data to a .warc.gz file
--warc-header=STRING      insert STRING into the warcinfo record
--warc-max-size=NUMBER    set maximum size of WARC files to NUMBER
--warc-cdx                 write CDX index files
--warc-dedup=FILENAME     do not store records listed in this CDX file
--no-warc-compression     do not compress WARC files with GZIP
--no-warc-digests         do not calculate SHA1 digests
--no-warc-keep-log        do not store the log file in a WARC record
--warc-tempdir=DIRECTORY  location for temporary files created by the
                          WARC writer
```

Recursive download:

```
-r,  --recursive          specify recursive download
-l,  --level=NUMBER      maximum recursion depth (inf or 0 for infinite)
    --delete-after       delete files locally after downloading them
-k,  --convert-links     make links in downloaded HTML or CSS point to
                          local files
    --convert-file-only  convert the file part of the URLs only (usually known as the basename)
    --backups=N          before writing file X, rotate up to N backup files
-K,  --backup-converted  before converting file X, back up as X.orig
-m,  --mirror            shortcut for -N -r -l inf --no-remove-listing
-p,  --page-requisites   get all images, etc. needed to display HTML page
    --strict-comments    turn on strict (SGML) handling of HTML comments
```

Recursive accept/reject:

```
-A,  --accept=LIST       comma-separated list of accepted extensions
-R,  --reject=LIST       comma-separated list of rejected extensions
    --accept-regex=REGEX regex matching accepted URLs
    --reject-regex=REGEX regex matching rejected URLs
    --regex-type=TYPE    regex type (posix)
-D,  --domains=LIST      comma-separated list of accepted domains
    --exclude-domains=LIST comma-separated list of rejected domains
    --follow-ftp         follow FTP links from HTML documents
    --follow-tags=LIST   comma-separated list of followed HTML tags
```

```
--ignore-tags=LIST      comma-separated list of ignored HTML tags
-H, --span-hosts       go to foreign hosts when recursive
-L, --relative         follow relative links only
-I, --include-directories=LIST list of allowed directories
  --trust-server-names use the name specified by the redirection
                        URL's last component
-X, --exclude-directories=LIST list of excluded directories
-np, --no-parent       don't ascend to the parent directory
```

Email bug reports, questions, discussions to <bug-wget@gnu.org>
and/or open issues at <https://savannah.gnu.org/bugs/?func=additem&group=wget>.

3.3 - ftp



Important - Si la commande **ftp** n'est pas installée sous CentOS 8, installez-le à l'aide de la commande **dnf install ftp** en tant que root.

La commande **ftp** est utilisée pour le transfert de fichiers. Une fois connecté, il convient d'utiliser la commande **help** pour afficher la liste des commandes disponibles :

```
ftp> help
Commands may be abbreviated.  Commands are:

!      debug      mdir      sendport  site
$      dir          mget      put        size
account  disconnect  mkdir     pwd        status
append  exit         mls       quit       struct
ascii   form        mode      quote     system
bell    get         modtime   recv      sunique
binary  glob        mput     reget     tenex
bye     hash        newer     rstatus   tick
```



```
case      help      nmap      rhelp      trace
cd        idle       nlist     rename     type
cdup      image     ntrans    reset      user
chmod     lcd       open      restart    umask
close     ls        prompt    rmdir     verbose
cr        macdef    passive   runique    ?
delete    mdelete   proxy     send
ftp>
```

Le caractère ! permet d'exécuter une commande sur la machine cliente

```
ftp> !pwd
/root
```

Pour transférer un fichier vers le serveur, il convient d'utiliser la commande **put** :

```
ftp> put nom_fichier_local nom_fichier_distant
```

Vous pouvez également transférer plusieurs fichiers à la fois grâce à la commande **mput**. Dans ce cas précis, il convient de saisir la commande suivante:

```
ftp> mput nom*.*
```

Pour transférer un fichier du serveur, il convient d'utiliser la commande **get** :

```
ftp> get nom_fichier
```

Vous pouvez également transférer plusieurs fichiers à la fois grâce à la commande **mget** (voir la commande **mput** ci-dessus).

Pour supprimer un fichier sur le serveur, il convient d'utiliser la commande **del** :

```
ftp> del nom_fichier
```

Pour fermer la session, il convient d'utiliser la commande **quit** :

```
ftp> quit
[root@centos7 ~]#
```

3.4 - SSH

Présentation

La commande **ssh** est le successeur et la remplaçante de la commande **rlogin**. Il permet d'établir des connexions sécurisées avec une machine distante. SSH comporte cinq acteurs :


- Le **serveur SSH**
 - le démon **sshd**, qui s'occupe des authentifications et autorisations des clients,
- Le **client SSH**
 - **ssh** ou **scp**, qui assure la connexion et le dialogue avec le serveur,
- La **session** qui représente la connexion courante et qui commence juste après l'authentification réussie,
- Les **clefs**
 - **Couple de clef utilisateur asymétriques** et persistantes qui assurent l'identité d'un utilisateur et qui sont stockés sur disque dur,
 - **Clef hôte asymétrique et persistante** garantissant l'identité du serveur et qui est conservé sur disque dur
 - **Clef serveur asymétrique et temporaire** utilisée par le protocole SSH1 qui sert au chiffrement de la clé de session,
 - **Clef de session symétrique qui est générée aléatoirement** et qui permet le chiffrement de la communication entre le client et le serveur. Elle est détruite en fin de session. SSH-1 utilise une seule clef tandis que SSH-2 utilise une clef par direction de la communication,
- La **base de données des hôtes connus** qui stocke les clés des connexions précédentes.

SSH fonctionne de la manière suivante pour la mise en place d'un canal sécurisé:

- Le client contacte le serveur sur son port 22,
- Les client et le serveur échangent leur version de SSH. En cas de non-compatibilité de versions, l'un des deux met fin au processus,
- Le serveur SSH s'identifie auprès du client en lui fournissant :
 - Sa clé hôte,
 - Sa clé serveur,

- Une séquence aléatoire de huit octets à inclure dans les futures réponses du client,
- Une liste de méthodes de chiffrement, compression et authentification,
- Le client et le serveur produisent un identifiant identique, un haché MD5 long de 128 bits contenant la clé hôte, la clé serveur et la séquence aléatoire,
- Le client génère sa clé de session symétrique et la chiffre deux fois de suite, une fois avec la clé hôte du serveur et la deuxième fois avec la clé serveur. Le client envoie cette clé au serveur accompagnée de la séquence aléatoire et un choix d'algorithmes supportés,
- Le serveur déchiffre la clé de session,
- Le client et le serveur mettent en place le canal sécurisé.

SSH-1

SSH-1 utilise une paire de clés de type RSA1. Il assure l'intégrité des données par une  **Contrôle de Redondance Cyclique (CRC)** et est un bloc dit **monolithique**.

Afin de s'identifier, le client essaie chacune des six méthodes suivantes :

- **Kerberos**,
- **Rhosts**,
- **RhostsRSA**,
- Par **clef asymétrique**,
- **TIS**,
- Par **mot de passe**.

SSH-2

SSH-2 utilise **DSA** ou **RSA**. Il assure l'intégrité des données par l'algorithme **HMAC**. SSH-2 est organisé en trois **couches** :

- **SSH-TRANS** - Transport Layer Protocol,
- **SSH-AUTH** - Authentication Protocol,
- **SSH-CONN** - Connection Protocol.

SSH-2 diffère de SSH-1 essentiellement dans la phase d'authentification.

Trois méthodes d'authentification :

- Par **clef asymétrique**,
 - Identique à SSH-1 sauf avec l'algorithme DSA,
- **RhostsRSA**,
- Par **mot de passe**.

Options de la commande

Les options de cette commande sont :

```
[root@centos8 ~]# ssh --help
unknown option -- -
usage: ssh [-46AaCfGgKkMnqsTtVvXxYy] [-B bind_interface]
          [-b bind_address] [-c cipher_spec] [-D [bind_address:]port]
          [-E log_file] [-e escape_char] [-F configfile] [-I pkcs11]
          [-i identity_file] [-J [user@]host[:port]] [-L address]
          [-l login_name] [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port]
          [-Q query_option] [-R address] [-S ctl_path] [-W host:port]
          [-w local_tun[:remote_tun]] destination [command]
```

Authentification par mot de passe

L'utilisateur fournit un mot de passe au client ssh. Le client ssh le transmet de façon sécurisée au serveur ssh puis le serveur vérifie le mot de passe et l'accepte ou non.

Avantage:

- Aucune configuration de clef asymétrique n'est nécessaire.

Inconvénients:

- L'utilisateur doit fournir à chaque connexion un identifiant et un mot de passe,
- Moins sécurisé qu'un système par clef asymétrique.

Authentification par clef asymétrique

- Le **client** envoie au serveur une requête d'authentification par clé asymétrique qui contient le module de la clé à utiliser,
- Le **serveur** recherche une correspondance pour ce module dans le fichier des clés autorisés `~/.ssh/authorized_keys`,
 - Dans le cas où une correspondance n'est pas trouvée, le serveur met fin à la communication,
 - Dans le cas contraire le serveur génère une chaîne aléatoire de 256 bits appelée un **challenge** et la chiffre avec la **clé publique du client**,
- Le **client** reçoit le challenge et le décrypte avec la partie privée de sa clé. Il combine le challenge avec l'identifiant de session et chiffre le résultat. Ensuite il envoie le résultat chiffré au serveur.
- Le **serveur** génère le même haché et le compare avec celui reçu du client. Si les deux hachés sont identiques, l'authentification est réussie.

Configuration du Serveur

La configuration du serveur s'effectue dans le fichier `/etc/ssh/sshd_config` :

```
[root@centos8 ~]# cat /etc/ssh/sshd_config
#      $OpenBSD: sshd_config,v 1.103 2018/04/09 20:41:22 tj Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
# default value.

# If you want to change the port on a SELinux system, you have to tell
```

```
# SELinux about this change.
# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
#
#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# This system is following system-wide crypto policy. The changes to
# crypto properties (Ciphers, MACs, ...) will not have any effect here.
# They will be overridden by command-line options passed to the server
# on command line.
# Please, check manual pages for update-crypto-policies(8) and sshd_config(5).

# Logging
#SyslogFacility AUTH
SyslogFacility AUTHPRIV
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

```
#PubkeyAuthentication yes

# The default is to check both .ssh/authorized_keys and .ssh/authorized_keys2
# but this is overridden so installations will only check .ssh/authorized_keys
AuthorizedKeysFile      .ssh/authorized_keys

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
#PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no
PasswordAuthentication yes

# Change to no to disable s/key passwords
#ChallengeResponseAuthentication yes
ChallengeResponseAuthentication no

# Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes
#KerberosGetAFSToken no
#KerberosUseKuserok yes
```

```
# GSSAPI options
GSSAPIAuthentication yes
GSSAPICleanupCredentials no
#GSSAPIStrictAcceptorCheck yes
#GSSAPIKeyExchange no
#GSSAPIEnablek5users no

# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
# be allowed through the ChallengeResponseAuthentication and
# PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,
# PAM authentication via ChallengeResponseAuthentication may bypass
# the setting of "PermitRootLogin without-password".
# If you just want the PAM account and session checks to run without
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and ChallengeResponseAuthentication to 'no'.
# WARNING: 'UsePAM no' is not supported in Fedora and may cause several
# problems.
UsePAM yes

#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PermitTTY yes

# It is recommended to use pam_motd in /etc/pam.d/sshd instead of PrintMotd,
# as it is more configurable and versatile than the built-in version.
PrintMotd no

#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
```



```
#PermitUserEnvironment no
#Compression delayed
#ClientAliveInterval 0
#ClientAliveCountMax 3
#UseDNS no
#PidFile /var/run/sshd.pid
#MaxStartups 10:30:100
#PermitTunnel no
#ChrootDirectory none
#VersionAddendum none

# no default banner path
#Banner none

# Accept locale-related environment variables
AcceptEnv LANG LC_CTYPE LC_NUMERIC LC_TIME LC_COLLATE LC_MONETARY LC_MESSAGES
AcceptEnv LC_PAPER LC_NAME LC_ADDRESS LC_TELEPHONE LC_MEASUREMENT
AcceptEnv LC_IDENTIFICATION LC_ALL LANGUAGE
AcceptEnv XMODIFIERS

# override default of no subsystems
Subsystem      sftp      /usr/libexec/openssh/sftp-server

# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#      X11Forwarding no
#      AllowTcpForwarding no
#      PermitTTY no
#      ForceCommand cvs server
```

Pour ôter les lignes de commentaires dans ce fichier, utilisez la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# cd /tmp ; grep -E -v '^(#|$)' /etc/ssh/sshd_config > sshd_config
[root@centos8 tmp]# cat sshd_config
```

```
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
SyslogFacility AUTHPRIV
PermitRootLogin yes
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
PasswordAuthentication yes
ChallengeResponseAuthentication no
GSSAPIAuthentication yes
GSSAPICleanupCredentials no
UsePAM yes
X11Forwarding yes
PrintMotd no
AcceptEnv LANG LC_CTYPE LC_NUMERIC LC_TIME LC_COLLATE LC_MONETARY LC_MESSAGES
AcceptEnv LC_PAPER LC_NAME LC_ADDRESS LC_TELEPHONE LC_MEASUREMENT
AcceptEnv LC_IDENTIFICATION LC_ALL LANGUAGE
AcceptEnv XMODIFIERS
Subsystem sftp /usr/libexec/openssh/sftp-server
```

Pour sécuriser le serveur ssh, ajoutez ou modifiez les directives suivantes :

```
AllowGroups adm
Banner /etc/issue.net
HostbasedAuthentication no
IgnoreRhosts yes
LoginGraceTime 60
LogLevel INFO
PermitEmptyPasswords no
PermitRootLogin no
PrintLastLog yes
Protocol 2
StrictModes yes
X11Forwarding no
```

Votre fichier ressemblera à celui-ci :

```
[root@centos8 tmp]# vi sshd_config
[root@centos8 tmp]# cat sshd_config
AllowGroups adm
Banner /etc/issue.net
HostbasedAuthentication no
IgnoreRhosts yes
LoginGraceTime 60
LogLevel INFO
PermitEmptyPasswords no
PermitRootLogin no
PrintLastLog yes
Protocol 2
StrictModes yes
X11Forwarding no
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
SyslogFacility AUTHPRIV
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
PasswordAuthentication yes
ChallengeResponseAuthentication no
GSSAPIAuthentication yes
GSSAPICleanupCredentials no
UsePAM yes
PrintMotd no
AcceptEnv LANG LC_CTYPE LC_NUMERIC LC_TIME LC_COLLATE LC_MONETARY LC_MESSAGES
AcceptEnv LC_PAPER LC_NAME LC_ADDRESS LC_TELEPHONE LC_MEASUREMENT
AcceptEnv LC_IDENTIFICATION LC_ALL LANGUAGE
AcceptEnv XMODIFIERS
Subsystem sftp /usr/libexec/openssh/sftp-server
```

Renommez le fichier **/etc/ssh/sshd_config** en **/etc/ssh/sshd_config.old** :

```
[root@centos8 tmp]# cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.old
```

Copiez le fichier **/tmp/sshd_config** vers **/etc/ssh/** :

```
[root@centos8 tmp]# cp /tmp/sshd_config /etc/ssh
cp: overwrite '/etc/ssh/sshd_config'? y
```

Redémarrez le service sshd :

```
[root@centos8 tmp]# systemctl restart sshd
[root@centos8 tmp]# systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2021-08-30 02:17:00 EDT; 11s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
  Main PID: 1042039 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 23535)
   Memory: 1.1M
   CGroup: /system.slice/sshd.service
           └─1042039 /usr/sbin/sshd -D -oCiphers=aes256-gcm@openssh.com,chacha20-poly1305@openssh.com,aes256-ctr,aes256-cbc,aes128-gcm@openssh.com,a>

Aug 30 02:17:00 centos8.ittraining.loc systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Aug 30 02:17:00 centos8.ittraining.loc sshd[1042039]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Aug 30 02:17:00 centos8.ittraining.loc sshd[1042039]: Server listening on :: port 22.
Aug 30 02:17:00 centos8.ittraining.loc systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
[q]
```

Mettez l'utilisateur **trainee** dans le groupe **adm** :

```
[root@centos8 tmp]# groups trainee
trainee : trainee
```

```
[root@centos8 tmp]# usermod -aG adm trainee
[root@centos8 tmp]# groups trainee
trainee : trainee adm
```

Pour générer les clefs du serveur, saisissez la commande suivante en tant que **root**. Notez que la passphrase doit être **vide**.

```
[root@centos8 tmp]# ssh-keygen -t dsa
Generating public/private dsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_dsa): /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.
Your public key has been saved in /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:dywC6jKyIMaTxsaEamz1kmthEmuG18HxmS22qRIC0Yk root@centos8.ittraining.loc
The key's randomart image is:
+---[DSA 1024]-----+
|
| .
|.o . o.+
|E. o.*.. .
|+000.o +S o o
|X==++ o o o
|B/=+00
|000++
|. .o
+-----[SHA256]-----+
```

De la même façon, il est possible de générer les clefs au format **RSA**, **ECDSA** et **ED25519** :

```
[root@centos8 tmp]# ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa): /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
Enter passphrase (empty for no passphrase):
```

```
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.
Your public key has been saved in /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:8jXFK50NnoJCz9E7aPKpFYSYCstCPfRsdmLLBTNUnKg root@centos8.ittraining.loc
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]-----+
| . .==0. |
| o oo 0=+ . |
|.. oo+=0 . + |
|oo .+E++.+ = * |
|o.. +.S B * . |
|.      B + = |
|      = |
|      o |
|      . |
+-----[SHA256]-----+
[root@centos8 tmp]# ssh-keygen -t ecdsa
Generating public/private ecdsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_ecdsa): /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.
Your public key has been saved in /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:AMqFUJkGqnUEPh/IYda0wnbW1kXK+lnprpHs0o4UMbI root@centos8.ittraining.loc
The key's randomart image is:
+---[ECDSA 256]---+
|++*=+ .o |
|oX.=o+ o o |
|o %.B + + |
|...0.= o . |
|..E.o . S o |
|. . o = |
```

```

|      *      |
|      ... 0  |
|     ..000.. |
+-----[SHA256]-----+
[root@centos8 tmp]# ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_ed25519): /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.
Your public key has been saved in /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:CtbcN9iXv00PfbHFGf2bEW7iRib0FwRctyqM5hmlhwE root@centos8.ittraining.loc
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      E      . . . . . |
|      . . . . 0 |
|      . . . +. |
|      o . oB ..o.= |
|      o o S*+=o* *+ |
|      . . .o.*o*+.B |
|      . o o +o++ |
|      o =o |
|      . o |
+-----[SHA256]-----+

```

Les clefs publiques générées possèdent l'extension **.pub**. Les clefs privées n'ont pas d'extension :

```

[root@centos8 tmp]# ls /etc/ssh
moduli      ssh_config.d  sshd_config.old  ssh_host_ecdsa_key.pub  ssh_host_ed25519_key.pub
ssh_host_rsa_key.pub
ssh_config  sshd_config  ssh_host_ecdsa_key  ssh_host_ed25519_key  ssh_host_rsa_key

```

Re-démarrez ensuite le service sshd :

```
[root@centos8 tmp]# systemctl restart sshd.service
[root@centos8 tmp]# systemctl status sshd.service
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2021-08-30 02:24:57 EDT; 9s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
  Main PID: 1042204 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 23535)
   Memory: 1.1M
   CGroup: /system.slice/sshd.service
           └─1042204 /usr/sbin/sshd -D -oCiphers=aes256-gcm@openssh.com,chacha20-poly1305@openssh.com,aes256-ctr,aes256-cbc,aes128-gcm@openssh.com,a>

Aug 30 02:24:57 centos8.ittraining.loc systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Aug 30 02:24:57 centos8.ittraining.loc sshd[1042204]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Aug 30 02:24:57 centos8.ittraining.loc sshd[1042204]: Server listening on :: port 22.
Aug 30 02:24:57 centos8.ittraining.loc systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
[q]
```

Configuration du Client

Saisissez maintenant les commandes suivantes en tant que **trainee** :



Important - Lors de la génération des clefs, la passphrase doit être **vide**.

```
[root@centos8 tmp]# exit
logout
[trainee@centos8 ~]$ ssh-keygen -t dsa
```



```
Generating public/private dsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/trainee/.ssh/id_dsa):
Created directory '/home/trainee/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/trainee/.ssh/id_dsa.
Your public key has been saved in /home/trainee/.ssh/id_dsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:Qd17X1iR0jk5rL0QBbyVg1hNXkUdTeiFtEpn3rgPKc4 trainee@centos8.ittraining.loc
The key's randomart image is:
+----[DSA 1024]-----+
|      =o+o.o+0B|
|      o +o=0 00=|
|      . +.+0B+ |
|      o o.&+o.|
|      S o o.*.o|
|      o o  o.|
|      . + + |
|      + . o |
|      E  .|
+-----[SHA256]-----+
[trainee@centos8 ~]$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.

Enter file in which to save the key (/home/trainee/.ssh/id_rsa): Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/trainee/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/trainee/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:BgEjoWQrGCzdJfyZczVZYVoafiHsz9GK5PDWuywG/z0 trainee@centos8.ittraining.loc
The key's randomart image is:
+----[RSA 3072]-----+
|o+o++00 .oo*. |
|+=+o.00 . .=B . |
```

```
|=.  ..0 0+... |
|.  =.0 0.. . |
|   0S= = 0   |
|   .. = =    |
|   +   .    |
|   +...E    |
|   . 0+...  |
+-----[SHA256]-----+
[trainee@centos8 ~]$ ssh-keygen -t ecdsa
Generating public/private ecdsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/trainee/.ssh/id_ecdsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/trainee/.ssh/id_ecdsa.
Your public key has been saved in /home/trainee/.ssh/id_ecdsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:mpBDgsCxP2DqRPkmGvXHpNnvm5B+Cl7MSiiZKfDjWLk trainee@centos8.ittraining.loc
The key's randomart image is:
+---[ECDSA 256]---+
|o..          |
|.oo         |
|.*o . .    |
|+.++ B     |
|+o =B + S  |
|=*oo.* =   |
|B.* o 0 .  |
|. = = = o..|
|. E o oo+. |
+-----[SHA256]-----+
[trainee@centos8 ~]$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/trainee/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
```

```
Your identification has been saved in /home/trainee/.ssh/id_ed25519.
Your public key has been saved in /home/trainee/.ssh/id_ed25519.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:JfFxG2mg9feAvFGxoxZ8uSs0N3sXvtYQYYg5iVxzZS4 trainee@centos8.ittraining.loc
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      ..o*=++=. |
|      o==0+Boo |
|      o ooE.0. |
|      o   0.= |
|      S   + ... |
|      .  .o |
|      . + 0.o |
|      + +.00 |
|      o..o. |
+-----[SHA256]-----+
```

Les clés générées seront placées dans le répertoire `~/.ssh/` :

```
[trainee@centos8 ~]$ ls .ssh
id_dsa id_dsa.pub id_ecdsa id_ecdsa.pub id_ed25519 id_ed25519.pub id_rsa id_rsa.pub
```

Tunnels SSH

Le protocole SSH peut être utilisé pour sécuriser les protocoles tels telnet, pop3 etc.. En effet, on peut créer un *tunnel* SSH dans lequel passe les communications du protocole non-sécurisé.

La commande pour créer un tunnel ssh prend la forme suivante :

```
ssh -N -f compte@hôte -Lport-local:localhost:port_distant
```

Dans votre cas, vous allez créer un tunnel dans votre propre vm entre le port 15023 et le port 23 :

```
[root@centos8 ~]# ssh -N -f trainee@localhost -L15023:localhost:23
\S
Kernel \r on an \m
trainee@localhost's password: trainee
```

Installez maintenant le serveur telnet :

```
[root@centos8 ~]# dnf install telnet-server
```

Telnet n'est ni démarré ni activé. Il convient donc de le démarrer et de l'activer :

```
[root@centos8 ~]# systemctl status telnet.socket
● telnet.socket - Telnet Server Activation Socket
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/telnet.socket; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:telnetd(8)
    Listen: [::]:23 (Stream)
 Accepted: 0; Connected: 0;
```

```
[root@centos8 ~]# systemctl start telnet.socket
```

```
[root@centos8 ~]# systemctl status telnet.socket
● telnet.socket - Telnet Server Activation Socket
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/telnet.socket; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (listening) since Mon 2021-08-30 02:44:01 EDT; 4s ago
     Docs: man:telnetd(8)
    Listen: [::]:23 (Stream)
 Accepted: 0; Connected: 0;
   CGroup: /system.slice/telnet.socket
```

```
Aug 30 02:44:01 centos8.ittraining.loc systemd[1]: Listening on Telnet Server Activation Socket.
```

```
[root@centos8 ~]# systemctl enable telnet.socket
```

```
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/telnet.socket → /usr/lib/systemd/system/telnet.socket.
```

Connectez-vous ensuite via telnet sur le port 15023, vous constaterez que votre connexion n'aboutit pas :

```
[root@centos8 ~]# telnet localhost 15023
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

Kernel 4.18.0-305.7.1.el8.i2tch.x86_64 on an x86_64
centos8 login: trainee
Password:
Last login: Mon Aug 30 02:37:00 from ::1
[trainee@centos8 ~]$ whoami
trainee
[trainee@centos8 ~]$ pwd
/home/trainee
```



Important - Notez bien que votre communication telnet passe par le tunnel SSH.

3.5 - SCP

Présentation

La commande **scp** est le successeur et la remplaçante de la commande **rcp** de la famille des commandes **remote**. Il permet de faire des transferts sécurisés à partir d'une machine distante :

```
$ scp compte@numero_ip(nom_de_machine):/chemin_distant/fichier_distant /chemin_local/fichier_local
```

ou vers une machine distante :

```
$ scp /chemin_local/fichier_local compte@numero_ip(nom_de_machine):/chemin_distant/fichier_distant
```

Utilisation

Nous allons maintenant utiliser **scp** pour chercher un fichier sur le «serveur» :

Créez le fichier **/home/trainee/scp_test** :

```
[trainee@centos8 ~]$ touch scp-test
[trainee@centos8 ~]$ exit
logout
Connection closed by foreign host.
[root@centos8 ~]#
```

Récupérez le fichier **scp_test** en utilisant scp :

```
[root@centos8 ~]# scp trainee@127.0.0.1:/home/trainee/scp-test .
The authenticity of host '127.0.0.1 (127.0.0.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:Q7T/CP0SLiMbMAIgVzTuEHegYS/spPE5zzQchCHD5Vw.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '127.0.0.1' (ECDSA) to the list of known hosts.
\S
Kernel \r on an \m
trainee@127.0.0.1's password: trainee
scp-test
100% 0 0.0KB/s 00:00

[root@centos8 ~]# ls -l
total 32
-rw-----. 1 root root 1358 Jun 16 06:40 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 3 root root 21 Jun 16 06:39 home
```

```
-rw-r--r--. 1 root root 1749 Aug 24 11:20 I2TCH.asc
-rw-r--r--. 1 root root 1853 Jun 16 06:54 initial-setup-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root  31 Aug 24 11:22 message.txt
-rw-r--r--. 1 root root  561 Aug 24 11:32 message.txt.asc
-rw-r--r--. 1 root root  367 Aug 24 11:30 message.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 root root  329 Aug 24 11:23 message.txt.sig
-rw-r--r--. 1 root root   0 Aug 30 03:55 scp-test
-rw-r--r--. 1 root root  46 Aug 29 06:22 wget_file.txt
```

3.6 - Mise en Place des Clefs Asymétriques

Il convient maintenant de se connecter sur le «serveur» en utilisant ssh et vérifiez la présence du répertoire ~/.ssh :

```
[root@centos8 ~]# ssh -l trainee 127.0.0.1
\S
Kernel \r on an \m
trainee@127.0.0.1's password: trainee
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

[trainee@centos8 ~]$ ls -la | grep .ssh
drwx-----. 2 trainee trainee 4096 Aug 30 02:26 .ssh
```



Important - Si le dossier distant .ssh n'existe pas dans le répertoire personnel de l'utilisateur connecté, il faut le créer avec des permissions de 700. Dans votre cas, puisque votre machine joue le rôle de serveur **et** du client, le dossier /home/trainee/.ssh existe **déjà**.

Ensuite, il convient de transférer le fichier local **.ssh/id_ecdsa.pub** du «client» vers le «serveur» en le renommant en **authorized_keys** :

```
[trainee@centos8 ~]$ exit
```

```
logout
Connection to 127.0.0.1 closed.

[root@centos8 ~]# exit
logout

[trainee@centos8 ~]$ scp .ssh/id_ecdsa.pub trainee@127.0.0.1:/home/trainee/.ssh/authorized_keys
The authenticity of host '127.0.0.1 (127.0.0.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:Q7T/CP0SLiMbMAIgvZTuEHegYS/spPE5zzQchCHD5Vw.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '127.0.0.1' (ECDSA) to the list of known hosts.
\S
Kernel \r on an \m
trainee@127.0.0.1's password: trainee
id_ecdsa.pub
100% 192 497.6KB/s 00:00
```

Connectez-vous via telnet :

```
[trainee@centos8 ~]$ ssh -l trainee localhost
The authenticity of host 'localhost (:::1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:Q7T/CP0SLiMbMAIgvZTuEHegYS/spPE5zzQchCHD5Vw.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'localhost' (ECDSA) to the list of known hosts.
\S
Kernel \r on an \m
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Mon Aug 30 03:57:14 2021 from 127.0.0.1
[trainee@centos8 ~]$
```



Important - Lors de la connexion au serveur, l'authentification utilise le couple de clefs



asymétrique au format ecdsa et aucun mot de passe n'est requis.

Insérez maintenant les clefs publiques restantes dans le fichier `.ssh/authorized_keys` :

```
[trainee@centos8 ~]$ cd .ssh
[trainee@centos8 .ssh]$ ls
authorized_keys  id_dsa  id_dsa.pub  id_ecdsa  id_ecdsa.pub  id_ed25519  id_ed25519.pub  id_rsa  id_rsa.pub
known_hosts
[trainee@centos8 .ssh]$ cat authorized_keys
ecdsa-sha2-nistp256
AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBHDrzSXP+Ecxf/sQ18VwCRNm7rrSrrsaJmuIw/RgTH5puKF5E+Yy15cvAAKBX
pJPxUmr0a0yhab84PevV7XSHcI= trainee@centos8.ittraining.loc

[trainee@centos8 .ssh]$ cat id_rsa.pub >> authorized_keys
[trainee@centos8 .ssh]$ cat id_dsa.pub >> authorized_keys
[trainee@centos8 .ssh]$ cat id_ed25519.pub >> authorized_keys

[trainee@centos8 .ssh]$ cat authorized_keys
ecdsa-sha2-nistp256
AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBHDrzSXP+Ecxf/sQ18VwCRNm7rrSrrsaJmuIw/RgTH5puKF5E+Yy15cvAAKBX
pJPxUmr0a0yhab84PevV7XSHcI= trainee@centos8.ittraining.loc
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQGD3ZSMn/GIAhtaDFc6ZNnKJam9hzq8TxqMN5IopUr8Qhw0DyPadbB+FgH4r50qTux4ubwr1BlmgIdqRVWy3
2mE15M8tdtKc3j8DNMpUwPGEh+s/PT7GW+3E3shoyPvpLc1kKaKXKGL/JwfCK/8IYsubk2BmiiJYkzLECotPlaaxm4w1K0AtlnZQuLHt1HK3/rHCh
xo2o2w1t59/QwNcMLiKve1Z+zQ1P0Ko8VJ/DDrf90y2QWC28ejUs/ZjP6f6C4bn5Jjol4TbHls3ArMsbU6C1Ev5jqbzZ0kmognQ2CnrjeNM51YdFo
6nRsLoPQKpeLRMBpT/87HK1bPU0BVCyhXxSkqkVhMlgg8tgcD/MRlBaUVFoZ1wQ0L26Fe+q7c20ykj54pdXCAK2ZTpCXGfhd/FxrfqGw7cSeKlGX4
QUzHMjMk2oHFC9h30BUk1gGN21KJPT7/S10ZVrnCc3GUi5fXPvEpral0IU0sws+j03dj0sWm5ICQFKRkmZN11HCyT0=
trainee@centos8.ittraining.loc
ssh-dss
AAAAB3NzaC1kc3MAAACBALIdwEEqHrMWSUdzARm9ldsZK9ebbtZShtmwdjph0k77fxymK0y6wV7QEmLL25L0cLb12uZ1F0LtRt/t2oqgrwqk3vUS
pCPLr09AXpcD/nxL9kc+rUxHyl6u1mHtyfCVLCPSvavCMR8TaA8egVMk3EwGRfHTiuDOKi7Iwus7gXPAAAAFQDHEQPGVRI7gVYKzCT6nrjDsQQ6jw
AAAI EAhhhH7fEjdl dASXY0qTkwCvcs3cfK9/Ff315zByn47002y9Vdo3QG5n0r10o8fc2xEkIBNmFr8Rr2g60cpvEev5hy4XZ1ghxnQ53iwKuiS72
ZATwhD6bZBrsiH0k1Et25gRcj5KCvDe/jHhbxCxsCuHUH2qvWsQNVwztE7hd0sxkAAACAQ8Dkpy8zXj7jW8o1txxf2W6J4r2+1lPl dymA45ywZokN
```

```
4SCwvXlpPAuyBt0/HiU0R2PI9aq0AMosCLcy9WmnSwLQ2Z7QcD2i3XlAih2+1q9NJP22sPT3jSK9UZcdRjoZ/eNiz84sXZucNape32tFxjvcV4txo  
bH/vD53q8g63fA= trainee@centos8.ittraining.loc  
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAI0fFQULLU8IZyKiSU63D2Zz6yGLqyHcBHnCRdSR9JSmc trainee@centos8.ittraining.loc
```

Copyright © 2024 Hugh Norris.
