

Version : **2024.01**

Dernière mise-à-jour : 2024/10/01 10:30

LCF612 - Gestion de KVM et des VMs

Contenu du Module

- **LCF612 - Gestion des VMs et KVM**
 - Contenu du Module
 - LAB #1 - Augmentation de la Taille du Disque
 - 1.1 - Augmenter la Taille du Disque avec la Commande qemu-img
 - Augmenter la Taille du Disque de la VM
 - Augmenter la Taille de la Partition Système de la VM
 - Augmenter la Taille du Système de Fichiers
 - 1.2 - Augmenter la Taille du Disque avec la Commande virsh
 - Augmenter la Taille du Disque de la VM
 - LAB #2 - Réparation d'un Filesystem Corrompu
 - 2.1 - Préparation
 - 2.2 - La Commande guestfish
 - LAB #3 - Gestion de la VM
 - 3.1 La Commande shutdown
 - 3.2 La Commande reboot
 - 3.3 La Commande suspend
 - 3.4 La Commande resume
 - 3.5 La Commande dominfo
 - 3.6 La Commande autostart
 - 3.7 La Commande domuuid
 - 3.8 La Commande undefine
 - 3.9 La Commande destroy
 - LAB #4 - Gestion des Ressources

- 4.1 - Augmenter les VCPUs et la Mémoire
 - 4.2 - Ajouter et Supprimer un Disque Dur
 - LAB #5 - Journalisation
 - 5.1 - Le Répertoire /var/log/libvirt/qemu/
 - 5.2 - Le Fichier /var/log/messages
 - LAB #6 - Gestion de KVM avec Cockpit
 - 6.1 - Installation et Démarrage
 - 6.2 - Connexion à l'Interface
 - 6.3 - Visualisation de la Configuration de la VM testvm1
 - 6.4 - Démarrage de la VM testvm1
 - 6.5 - Connexion à la VM testvm1
 - LAB #7 - Gestion des Machines Virtuelles avec Cockpit
 - 7.1 - Créer un Clone de la VM testvm1
 - 7.2 - Création d'une VM en Mode Graphique à partir d'un ISO
 - 7.3 - Création et Suppression d'un Snapshot de la vm testvm2
 - 7.4 - Augmentation des Ressources de la VM testvm2
 - 7.5 - Ajout et Suppression d'un Disque Dur à la VM testvm2
 - LAB #8 - Gestion de KVM avec virt-manager
 - 8.1 - Installation
 - 8.2 - Connexion à l'Interface
 - 8.3 - Démarrage de la VM testvm1
 - 8.4 - Connexion à la VM testvm1
 - 8.5 - Visualisation de la Configuration de la VM testvm1
 - LAB #9 - Gestion des Machines Virtuelles avec virt-manager
 - 9.1 - Créer un Clone de la VM testvm1
 - 9.2 - Création d'une VM en Mode Graphique à partir d'un ISO
 - 9.3 - Création et Suppression d'un Snapshot de la vm testvm2
 - 9.4 - Augmentation des Ressources de la VM testvm2
 - 9.5 - Ajout et Suppression d'un Disque Dur à la VM testvm2
 - LAB #10 - oVirt
 - 10.1 - Procédure d'Installation
 - 10.2 - Configuration d'oVirt
 - 10.3 - Configuration du Stockage
 - 10.4 - Création d'une Machine Virtuelle
-

LAB #1 - Augmentation de la Taille du Disque

1.1 - Augmenter la Taille du Disque avec la Commande qemu-img

Augmenter la Taille du Disque de la VM

Les images des VMs sont stockées dans le pool **kvm-storagepool** :

```
[root@centos8 ~]# virsh pool-list
Name                State    Autostart
-----
isos                active   yes
kvm-storagepool     active   yes
root                 active   yes
```

Consultez le contenu du pool **kvm-storagepool** :

```
[root@centos8 ~]# virsh vol-list kvm-storagepool
Name                Path
-----
testvm1-os.qcow2    /var/lib/libvirt/images/testvm1-os.qcow2
testvm2.qcow2       /var/lib/libvirt/images/testvm2.qcow2
```

Consultez ensuite les informations concernant l'image **testvm1-os.qcow2** :

```
[root@centos8 ~]# virsh vol-info /var/lib/libvirt/images/testvm1-os.qcow2
Name:                testvm1-os.qcow2
Type:                file
Capacity:            5.00 GiB
Allocation:          1.70 GiB
```

Pour pouvoir redimensionner la taille de l'image il convient d'utiliser la commande **qemu-img resize** :

```
[root@centos8 ~]# qemu-img resize /var/lib/libvirt/images/testvm1-os.qcow2 +2G
Image resized.
```

Vérifiez ensuite la prise en charge de la modification :

```
[root@centos8 ~]# virsh vol-info /var/lib/libvirt/images/testvm1-os.qcow2
Name:          testvm1-os.qcow2
Type:          file
Capacity:      7.00 GiB
Allocation:    1.70 GiB
```

Augmenter la Taille de la Partition Système de la VM

Démarrez la VM **testvm1** :

```
[root@centos8 ~]# virsh start testvm1
```

Connectez-vous à la VM grâce à la commande **virsh console** :

```
[root@centos8 ~]# virsh console testvm1
Connected to domain testvm1
Escape character is ^]
[Return]
CentOS Linux 8
Kernel 4.18.0-305.12.1.el8_4.x86_64 on an x86_64

testvm1 login: root
Mot de passe : fenestros
Dernière connexion : Fri Sep  3 16:45:59 sur ttyS0
```

Constatez la taille de la partition **/dev/vda3** :

```
[root@testvm1 ~]# lsblk
NAME      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sr0        11:0    1 1024M  0 rom
vda       253:0    0    7G  0 disk
├─vda1    253:1    0    1G  0 part /boot
├─vda2    253:2    0  512M  0 part [SWAP]
└─vda3    253:3    0  3,5G  0 part /
```



Important : Notez que, pour le système d'exploitation de la VM, la taille du disque est toujours 5 Go (1G + 512M + 3,5G).

Constatez ensuite l'espace disponible sur **/dev/vda3** :

[

```
[root@testvm1 ~]# df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
devtmpfs          891M      0  891M   0% /dev
tmpfs             909M      0  909M   0% /dev/shm
tmpfs             909M   8,5M  901M   1% /run
tmpfs             909M      0  909M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda3         3,5G   1,5G  2,1G  42% /
/dev/vda1         976M   153M  756M  17% /boot
tmpfs            182M      0  182M   0% /run/user/0
```

La partition **/dev/vda3** est la partition système de la VM. Pour modifier sa taille nous avons besoin d'installer les paquets **cloud-utils-growpart** et **gdisk** :

```
root@testvm1 ~]# dnf -y install cloud-utils-growpart gdisk
```

Le paquet **cloud-utils-growpart** fournit la commande **growpart** qui permet d'étendre la partition système jusqu'à la limite de l'espace disque disponible. La commande prend deux arguments :

- le nom du fichier spécial - /dev/vda,
- le numéro de la partition à augmenter en taille - **3**.

```
[root@testvm1 ~]# growpart /dev/vda 3
/usr/bin/growpart: ligne 242: 7516192768 octets, : erreur de syntaxe : opérateur arithmétique non valable (le
symbole erroné est « octets, »)
```



Important : Notez que cette commande retourne une erreur. En effet, elle ne comprend l'unité de mesure **octets**. Autrement dit, cette commande n'est compatible qu'avec des systèmes Linux en **anglais**.

Pour palier à ce problème, il convient simplement d'effacer le contenu de la variable système **\$LANG**. De cette façon, la langue par défaut sera utilisée, à savoir l'anglais américain :

```
[root@testvm1 ~]# echo $LANG
fr_FR.UTF-8
[root@testvm1 ~]# unset LANG
[root@testvm1 ~]# echo $LANG
```

En exécutant de nouveau la commande **growpart**, aucune erreur n'est apparente :

```
[root@testvm1 ~]# growpart /dev/vda 3
CHANGED: partition=3 start=3147776 old: size=7337984 end=10485760 new: size=11532255 end=14680031
```

L'utilisation de la commande **lsblk** démontre clairement l'augmentation de la taille de la partition **/dev/vda3** :

```
[root@testvm1 ~]# lsblk
NAME      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sr0        11:0    1 1024M  0 rom
```

```
vda      253:0    0    7G  0 disk
|-vda1  253:1    0    1G  0 part /boot
|-vda2  253:2    0  512M  0 part [SWAP]
`-vda3  253:3    0  5.5G  0 part /
```



Important : Notez que, pour le système d'exploitation de la VM, la taille du disque est maintenant de 7 Go (1G + 512M + 5,5G).

Par contre, l'exécution de la commande **df** démontre que le système ne voit toujours un filesystem qu'une taille 5 Go :

```
[root@testvm1 ~]# df -TH
Filesystem      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        devtmpfs  934M    0  934M   0% /dev
tmpfs           tmpfs     953M    0  953M   0% /dev/shm
tmpfs           tmpfs     953M  8.9M  944M   1% /run
tmpfs           tmpfs     953M    0  953M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda3       xfs       3.8G  1.6G  2.2G  42% /
/dev/vda1       ext4      1.1G  161M  793M  17% /boot
tmpfs           tmpfs     191M    0  191M   0% /run/user/0
```

Augmenter la Taille du Système de Fichiers

Pour augmenter la taille du système de fichiers se trouvant sur **/dev/vda3**, il convient d'utiliser la commande **xfs_growfs** :

```
[root@testvm1 ~]# xfs_growfs /
meta-data=/dev/vda3      isize=512    agcount=4, agsize=229312 blks
                =               sectsz=512    attr=2, projid32bit=1
                =               crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
                =               reflink=1
data        =               bsize=4096    blocks=917248, imaxpct=25
                =               sunit=0      swidth=0 blks
```

```

naming    =version 2          bsize=4096  ascii-ci=0, ftype=1
log        =internal log      bsize=4096  blocks=2560, version=2
          =                   sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime   =none              extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 917248 to 1441531

```

Cette fois-ci la sortie de la commande **df** démontre bien l'augmentation de la taille du système de fichiers :

```

[root@testvm1 ~]# df -TH
Filesystem      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        devtmpfs  934M    0  934M   0% /dev
tmpfs           tmpfs     953M    0  953M   0% /dev/shm
tmpfs           tmpfs     953M  8.9M  944M   1% /run
tmpfs           tmpfs     953M    0  953M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda3        xfs       5.9G  1.6G  4.4G  27% /
/dev/vda1        ext4      1.1G  161M  793M  17% /boot
tmpfs           tmpfs     191M    0  191M   0% /run/user/0
[root@testvm1 ~]# [ALT GR]+[CTRL]+[)]
[root@centos8 ~]#

```

1.2 - Augmenter la Taille du Disque avec la Commande virsh

Augmenter la Taille du Disque de la VM

La VM **testvm2** est en cours d'exécution :

```

[root@centos8 ~]# virsh list --all
 Id   Name      State
-----
 5    testvm2   running
 -    testvm1   shut off

```

Utilisez la commande **virsh domblklist** pour afficher l'emplacement de l'image de la VM **testvm2** :

```
[root@centos8 ~]# virsh domblklist testvm2
Target    Source
-----
vda       /var/lib/libvirt/images/testvm2.qcow2
sda       -
```

Cette fois, utilisez la commande **virsh blockresize** pour redimensionner la taille de l'image :

```
[root@centos8 ~]# virsh blockresize --domain testvm2 --path /var/lib/libvirt/images/testvm2.qcow2 --size 7G
Block device '/var/lib/libvirt/images/testvm2.qcow2' is resized
```



Important : Notez que la commande **qemu-img resize** nécessite la spécification de l'augmentation de la taille tandis que la commande **virsh blockresize** nécessite la spécification de la taille.

Vérifiez ensuite la prise en charge de la modification :

```
[root@centos8 ~]# virsh vol-info /var/lib/libvirt/images/testvm2.qcow2
Name:          testvm2.qcow2
Type:          file
Capacity:      7.00 GiB
Allocation:    2.14 GiB
```

Connectez-vous à la VM grâce à la commande **virsh console** :

```
[root@centos8 ~]# virsh console testvm2
Connected to domain testvm2
Escape character is ^]
```

Ré-exécutez les mêmes commandes que la dernière fois :

```
[root@testvm1 ~]# dnf -y install cloud-utils-growpart gdisk
```

```
...
```

```
[root@testvm1 ~]# unset LANG
```

```
[root@testvm1 ~]# growpart /dev/vda 3
```

```
CHANGED: partition=3 start=3147776 old: size=7337984 end=10485760 new: size=11532255 end=14680031
```

```
[root@testvm1 ~]# lsblk
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	
vda	253:0	0	7G	0	disk	
-vda1	253:1	0	1G	0	part	/boot
-vda2	253:2	0	512M	0	part	[SWAP]
`-vda3	253:3	0	5.5G	0	part	/

```
[root@testvm1 ~]# xfs_growfs /
```

meta-data=/dev/vda3	isize=512	agcount=4, agsize=229312 blks
=	sectsz=512	attr=2, projid32bit=1
=	crc=1	finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
=	reflink=1	
data =	bsize=4096	blocks=917248, imaxpct=25
=	sunit=0	swidth=0 blks
naming =version 2	bsize=4096	ascii-ci=0, ftype=1
log =internal log	bsize=4096	blocks=2560, version=2
=	sectsz=512	sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none	extsz=4096	blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 917248 to 1441531		

```
[root@testvm1 ~]# df -TH
```

Filesystem	Type	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
devtmpfs	devtmpfs	934M	0	934M	0%	/dev
tmpfs	tmpfs	953M	0	953M	0%	/dev/shm
tmpfs	tmpfs	953M	8.9M	944M	1%	/run

```
tmpfs      tmpfs      953M      0    953M    0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda3   xfs        5.9G     1.6G     4.4G    27% /
/dev/vda1   ext4       1.1G     161M     793M    17% /boot
tmpfs      tmpfs      191M      0    191M    0% /run/user/0
[root@testvm1 ~]# [ALT GR]+[CTRL]+[ ]
[root@centos8 ~]#
```

LAB #2 - Réparation d'un Filesystem Corrompu

En cas de défaillance de la procédure d'augmentation de la taille du système de fichiers de l'image, il peut être nécessaire de procéder à la réparation du celui-ci.

2.1 - Préparation

La réparation est effectuée grâce à l'utilisation de la commande **guestfish**. Cette commande est fourni par le paquet **libguestfs-tools**. Si ce paquet n'est pas déjà installé, il faut procéder à son installation :

```
[root@centos8 ~]# dnf install -y libguestfs-tools
Last metadata expiration check: 2:14:42 ago on Sat 04 Sep 2021 02:21:59 EDT.
Package libguestfs-tools-1:1.40.2-27.module_el8.4.0+783+f8734d30.noarch is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
```

Arrêtez la VM testvm1 :

```
[root@centos8 ~]# virsh shutdown testvm1
Domain testvm1 is being shutdown
```

2.2 - La Commande guestfish

Commencez par fixer la valeur de la variable LIBGUESTFS_BACKEND à **direct** :

```
[root@centos8 ~]# export LIBGUESTFS_BACKEND=direct
```

Ajoutez l'image à réparer à **guestfish** grâce à l'utilisation de l'option **-a** :

```
[root@centos8 ~]# guestfish -a /var/lib/libvirt/images/testvm1-os.qcow2
```

```
Welcome to guestfish, the guest filesystem shell for
editing virtual machine filesystems and disk images.
```

```
Type: 'help' for help on commands
      'man' to read the manual
      'quit' to quit the shell
```

```
><fs>
```

Initialisez **guestfish** avec la commande **run** :

```
[root@centos8 ~]# guestfish -a /var/lib/libvirt/images/testvm1-os.qcow2
```

```
Welcome to guestfish, the guest filesystem shell for
editing virtual machine filesystems and disk images.
```

```
Type: 'help' for help on commands
      'man' to read the manual
      'quit' to quit the shell
```

```
><fs> run
```

Listez ensuite les systèmes de fichiers de la VM :

```
[root@centos8 ~]# guestfish -a /var/lib/libvirt/images/testvm1-os.qcow2
```

```
Welcome to guestfish, the guest filesystem shell for
editing virtual machine filesystems and disk images.
```

```
Type: 'help' for help on commands
      'man' to read the manual
      'quit' to quit the shell
```

```
><fs> run
><fs> list-fileSYSTEMS
/dev/sda1: ext4
/dev/sda2: swap
/dev/sda3: xfs
```

Procédez ensuite à la réparation des systèmes de fichiers avec la commande **fsck** :

```
[root@centos8 ~]# guestfish -a /var/lib/libvirt/images/testvm1-os.qcow2
```

```
Welcome to guestfish, the guest filesystem shell for
editing virtual machine filesystems and disk images.
```

```
Type: 'help' for help on commands
      'man' to read the manual
      'quit' to quit the shell
```

```
><fs> run
><fs> lisf-fileSYSTEMS
lisf-fileSYSTEMS: unknown command
><fs> list-fileSYSTEMS
/dev/sda1: ext4
/dev/sda2: swap
/dev/sda3: xfs
><fs> fsck xfs /dev/sda3
```

```
0
><fs> fsck ext /dev/sda1
0
```



Important : Notez que le code retour de **0** indique qu'aucune erreur n'a été trouvée. Dans le cas contraire, fdisk tentera de réparer le système de fichiers.

Quittez **guestfish** à l'aide de la touche **q** :

```
[root@centos8 ~]# guestfish -a /var/lib/libvirt/images/testvm1-os.qcow2
```

```
Welcome to guestfish, the guest filesystem shell for
editing virtual machine filesystems and disk images.
```

```
Type: 'help' for help on commands
      'man' to read the manual
      'quit' to quit the shell
```

```
><fs> run
><fs> lisf-fileSYSTEMS
lisf-fileSYSTEMS: unknown command
><fs> list-fileSYSTEMS
/dev/sda1: ext4
/dev/sda2: swap
/dev/sda3: xfs
><fs> fsck xfs /dev/sda3
0
><fs> fsck ext /dev/sda3
0
><fs> q
```

Après la réparation du système de fichiers, démarrez le VM **testvm1** :

```
[root@centos8 ~]# virsh start testvm1
Domain testvm1 started

[root@centos8 ~]#
```

LAB #3 - Gestion de la VM

3.1 La Commande shutdown

Comme il a déjà été expliqué, pour arrêter une VM, il convient d'utiliser la commande **virsh shutdown** :

```
[root@centos8 ~]# virsh shutdown testvm1
Domain testvm1 is being shutdown

[root@centos8 ~]# virsh list
  Id   Name      State
-----
  5    testvm2   running

[root@centos8 ~]# virsh list --all
  Id   Name      State
-----
  5    testvm2   running
  -    testvm1   shut off
```

3.2 La Commande reboot

La commande **virsh reboot** permet de re-démarrer une VM :

```
[root@centos8 ~]# virsh reboot 5
Domain 5 is being rebooted

[root@centos8 ~]# virsh list --all
  Id   Name      State
-----
  5    testvm2   running
  -    testvm1   shut off
```

3.3 La Commande suspend

La commande **virsh suspend** permet de mettre en pause une VM. Bien évidemment, une VM ne peut être mise en pause que quand celle-ci est en cours de fonctionnement :

```
[root@centos8 ~]# virsh suspend testvm1
error: Failed to suspend domain testvm1
error: Requested operation is not valid: domain is not running

[root@centos8 ~]# virsh start testvm1
Domain testvm1 started

[root@centos8 ~]# virsh list --all
  Id   Name      State
-----
  5    testvm2   running
  11   testvm1   running

[root@centos8 ~]# virsh suspend testvm1
Domain testvm1 suspended

[root@centos8 ~]# virsh list --all
  Id   Name      State
```

```
-----  
5    testvm2    running  
11   testvm1    paused
```

3.4 La Commande resume

La commande **virsh resume** permet d'annuler l'effet de la commande **virsh suspend** :

```
[root@centos8 ~]# virsh resume testvm1  
Domain testvm1 resumed
```

```
[root@centos8 ~]# virsh list --all  
Id    Name      State  
-----  
5     testvm2    running  
11    testvm1    running
```

3.5 La Commande dominfo

La commande **virsh dominfo** permet de consulter les informations relatives à un domaine donné :

```
[root@centos8 ~]# virsh dominfo 11  
Id:          11  
Name:        testvm1  
UUID:        d436a2df-78b0-474c-833b-3f7af8681052  
OS Type:     hvm  
State:       running  
CPU(s):      1  
CPU time:    28.7s  
Max memory:  2097152 KiB  
Used memory: 2097152 KiB
```

```
Persistent:    yes
Autostart:     disable
Managed save: no
Security model: selinux
Security DOI:  0
Security label: system_u:system_r:svirt_t:s0:c31,c201 (permissive)
```

3.6 La Commande autostart

La commande **virsh autostart** permet de configurer la VM de façon à ce que celle-ci démarre automatiquement :

```
[root@centos8 ~]# virsh autostart d436a2df-78b0-474c-833b-3f7af8681052
Domain d436a2df-78b0-474c-833b-3f7af8681052 marked as autostarted

[root@centos8 ~]# virsh dominfo 11
Id:          11
Name:        testvm1
UUID:        d436a2df-78b0-474c-833b-3f7af8681052
OS Type:     hvm
State:       running
CPU(s):      1
CPU time:    29.0s
Max memory:  2097152 KiB
Used memory: 2097152 KiB
Persistent:  yes
Autostart:   enable
Managed save: no
Security model: selinux
Security DOI:  0
Security label: system_u:system_r:svirt_t:s0:c31,c201 (permissive)
```

Pour annuler l'effet de la commande précédente, il convient d'utiliser l'option **-disable** :

```
[root@centos8 ~]# virsh autostart --disable 11
Domain 11 unmarked as autostarted

[root@centos8 ~]# virsh dominfo 11
Id:          11
Name:        testvm1
UUID:        d436a2df-78b0-474c-833b-3f7af8681052
OS Type:     hvm
State:       running
CPU(s):      1
CPU time:    29.2s
Max memory:  2097152 KiB
Used memory: 2097152 KiB
Persistent:  yes
Autostart:   disable
Managed save: no
Security model: selinux
Security DOI: 0
Security label: system_u:system_r:svirt_t:s0:c31,c201 (permissive)
```

3.7 La Commande domuuid

La commande **virsh domuuid** permet d'obtenir l'UUID du domaine :

```
[root@centos8 ~]# virsh domuuid testvm1
d436a2df-78b0-474c-833b-3f7af8681052
```

3.8 La Commande undefine

La commande **virsh undefine** permet de supprimer la configuration d'une VM :

```
[root@centos8 ~]# virsh undefine 5
Domain 5 has been undefined
```

```
[root@centos8 ~]# virsh list --all
 Id   Name      State
-----
  5    testvm2   running
 11    testvm1   running
```



Important : Notez que si la VM est en cours d'exécution au moment de l'exécution de la commande, la VM est mise en mode **transient**. La suppression effective de la configuration a lieu quand la VM est arrêtée.

3.9 La Commande destroy

La commande **virsh destroy** permet d'arrêter une VM. Cette commande est l'équivalente d'un **init 0**. Par conséquent il est conseillé d'ajouter l'option **-graceful** de façon à nettoyer le cache de l'image disque avant l'arrêt :

```
[root@centos8 ~]# virsh list --all
 Id   Name      State
-----
  5    testvm2   running
 11    testvm1   running
```

```
[root@centos8 ~]# virsh destroy 5
Domain 5 destroyed
```

```
[root@centos8 ~]# virsh list --all
 Id   Name      State
-----
```

```
11    testvm1    running

[root@centos8 ~]# ls -lh /var/lib/libvirt/images/
total 3.9G
-rw-----. 1 qemu qemu 5.1G Sep  4 06:21 testvm1-os.qcow2
-rw-----. 1 root root 2.2G Sep  4 06:18 testvm2.qcow2

[root@centos8 ~]# du -sh /var/lib/libvirt/images/*
1.8G    /var/lib/libvirt/images/testvm1-os.qcow2
2.2G    /var/lib/libvirt/images/testvm2.qcow2
```

LAB #4 - Gestion des Ressources

4.1 - Augmenter les VCPUs et la Mémoire

La façon de modifier les ressources d'une VM en ligne de commande est d'éditer le fichier de configuration de la VM. Actuellement, la VM **testvm1** a **2097152 KiB** de mémoire et **1** vCPU :

```
[root@centos8 ~]# virsh list --all
 Id    Name      State
-----
 11    testvm1    running

[root@centos8 ~]# virsh dominfo 11
Id:          11
Name:        testvm1
UUID:        d436a2df-78b0-474c-833b-3f7af8681052
OS Type:     hvm
State:       running
CPU(s):      1
CPU time:    36.5s
```

```
Max memory:      2097152 KiB
Used memory:     2097152 KiB
Persistent:      yes
Autostart:        disable
Managed save:    no
Security model:   selinux
Security DOI:     0
Security label:   system_u:system_r:svirt_t:s0:c31,c201 (permissive)
```

Comme détaillé précédemment, ces informations se trouvent dans le fichier de configuration au format XML de la VM :

```
[root@centos8 ~]# cat /etc/libvirt/qemu/testvm1.xml
...
  <memory unit='KiB'>2097152</memory>
  <currentMemory unit='KiB'>2097152</currentMemory>
  <vcpu placement='static'>1</vcpu>
...
```

Pour modifier la configuration, il convient d'arrêter la VM :

```
[root@centos8 ~]# virsh shutdown 11
Domain 11 is being shutdown
```

Editez ensuite les valeurs suivantes dans le fichier de configuration en utilisant la commande **virsh edit** :

```
[root@centos8 ~]# virsh edit testvm1
...
  <memory unit='KiB'>4194304</memory>
  <vcpu placement='static'>4</vcpu>
...
```

Lors de votre sauvegarde du fichier, le système vous indiquera que le fichier a été modifié :

```
[root@centos8 ~]# virsh edit testvm1
```

Domain testvm1 XML configuration edited.

L'application de l'augmentation du nombre de vCPUs est immédiate. Par contre ceci n'est pas le cas pour la mémoire.

Consultez la valeur de la mémoire dans le fichier **/etc/libvirt/qemu/testvm1.xml** :

```
...  
<memory unit='KiB'>4194304</memory>  
<currentMemory unit='KiB'>2097152</currentMemory>  
...
```

Démarrez maintenant la VM **testvm1** :

```
[root@centos8 ~]# virsh start testvm1  
Domain testvm1 started  
  
[root@centos8 ~]# virsh list --all  
Id    Name    State  
-----  
1     testvm1  running  
  
[root@centos8 ~]# virsh dominfo 1  
Id:          1  
Name:        testvm1  
UUID:        d436a2df-78b0-474c-833b-3f7af8681052  
OS Type:     hvm  
State:       running  
CPU(s):      4  
CPU time:    41.6s  
Max memory:  4194304 KiB  
Used memory: 2097152 KiB  
Persistent:  yes  
Autostart:   disable  
Managed save: no
```

```
Security model: selinux
Security DOI: 0
Security label: system_u:system_r:svirt_t:s0:c242,c376 (permissive)
```

Pour accorder à la VM le droit d'utiliser la totalité de la mémoire qui lui a été réservée, il est nécessaire d'utiliser la commande **virsh setmem** :

```
[root@centos8 ~]# virsh setmem testvm1 4194304
```

Vérifiez ensuite la prise en compte de l'augmentation de la mémoire :

```
[root@centos8 ~]# virsh dominfo 1
Id: 1
Name: testvm1
UUID: d436a2df-78b0-474c-833b-3f7af8681052
OS Type: hvm
State: running
CPU(s): 4
CPU time: 47.5s
Max memory: 4194304 KiB
Used memory: 4194304 KiB
Persistent: yes
Autostart: disable
Managed save: no
Security model: selinux
Security DOI: 0
Security label: system_u:system_r:svirt_t:s0:c242,c376 (permissive)
```

4.2 - Ajouter et Supprimer un Disque Dur

Pour ajouter un disque à une VM, il convient d'abord de créer ce disque. Placez-vous donc dans le répertoire **cd /var/lib/libvirt/images/** :

```
[root@centos8 ~]# cd /var/lib/libvirt/images/
```

Créez un disque d'une taille de 10 Go au format **raw** :

```
[root@centos8 images]# qemu-img create -f raw testvm1-disk2.img 10G
Formatting 'testvm1-disk2.img', fmt=raw size=10737418240
```

Attachez ensuite ce disque à la VM **testvm1** :

```
[root@centos8 images]# virsh attach-disk testvm1 --source /var/lib/libvirt/images/testvm1-disk2.img --target vdb
--persistent
Disk attached successfully
```

Connectez-vous à la VM avec la commande **virsh console** :

```
[root@centos8 images]# virsh console testvm1
Connected to domain testvm1
Escape character is ^]
```

Contrôlez la présence du disque ajouté :

```
[root@testvm1 ~]# lsblk
NAME      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sr0        11:0    1 1024M  0 rom
vda        253:0    0    7G  0 disk
├─vda1     253:1    0    1G  0 part /boot
├─vda2     253:2    0   512M  0 part [SWAP]
└─vda3     253:3    0   5,5G  0 part /
vdb        253:16   0   10G  0 disk
```

Créez une partition sur le disque :

```
[root@testvm1 ~]# fdisk /dev/vdb

Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.32.1).
```

Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.

Le périphérique ne contient pas de table de partitions reconnue.
Création d'une nouvelle étiquette pour disque de type DOS avec identifiant de disque 0xcde64a28.

Commande (m pour l'aide) : n

Type de partition

- p primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre)
- e étendue (conteneur pour partitions logiques)

Sélectionnez (p par défaut) :

Utilisation de la réponse p par défaut.

Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) :

Premier secteur (2048-20971519, 2048 par défaut) :

Dernier secteur, +secteurs ou +taille{K,M,G,T,P} (2048-20971519, 20971519 par défaut) :

Une nouvelle partition 1 de type « Linux » et de taille 10 GiB a été créée.

Commande (m pour l'aide) : w

La table de partitions a été altérée.

Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.

[1518.252446] vdb: vdb1

Synchronisation des disques.

Créez un système de fichiers de type **ext4** sur la partition :

```
[root@testvm1 ~]# mkfs.ext4 /dev/vdb1
```

```
mke2fs 1.45.6 (20-Mar-2020)
```

```
Rejet des blocs de périphérique : complété
```

```
En train de créer un système de fichiers avec 2621184 4k blocs et 655360 i-noeuds.
```

```
UUID de système de fichiers=805d3a53-4f8f-43f1-8b2a-bf1c493f33ee
```

```
Superblocs de secours stockés sur les blocs :
```

```
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
```

```
Allocation des tables de groupe : complété
Écriture des tables d'i-noeuds : complété
Création du journal (16384 blocs) : complété
Écriture des superblocs et de l'information de comptabilité du système de
fichiers : complété
```

Montez le disque et vérifiez que vous pouvez y écrire :

```
[root@testvm1 ~]# mount /dev/vdb1 /mnt
[ 1581.199551] EXT4-fs (vdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[root@testvm1 ~]# cd /mnt
[root@testvm1 mnt]# touch test
[root@testvm1 mnt]# ls
lost+found  test
```

Détachez-vous de la VM :

```
[root@testvm1 ~]# [ALT GR]+[CTRL]+[)]
[root@centos8 images]#
```

Détachez ensuite le disque **vdb** de la VM :

```
[root@centos8 images]# virsh detach-disk testvm1 vdb
Disk detached successfully
```

Reconnectez-vous à la VM et exécutez la commande **lsblk**. Notez que celle-ci génère des erreurs dues au fait que le disque n'a pas été démonté avant d'avoir été détaché :

```
[root@testvm1 mnt]# lsblk
[ 1879.523849] EXT4-fs error (device vdb1): ext4_find_entry:1446: inode #2: comm lsblk: reading directory lblock
0
[ 1879.536586] EXT4-fs error (device vdb1): ext4_find_entry:1446: inode #2: comm lsblk: reading directory lblock
0
[ 1879.550137] EXT4-fs error (device vdb1): ext4_find_entry:1446: inode #2: comm lsblk: reading directory lblock
```

```
0
NAME    MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sr0      11:0    1 1024M  0 rom
vda      253:0    0    7G  0 disk
├─vda1   253:1    0    1G  0 part /boot
├─vda2   253:2    0   512M  0 part [SWAP]
└─vda3   253:3    0   5,5G  0 part /
```

Démontez donc le disque :

```
[root@testvm1 mnt]# cd ..
[root@testvm1 /]# umount /mnt
[ 1921.363728] Buffer I/O error on dev vdb1, logical block 1081344, lost sync page write
[ 1921.372593] JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for vdb1-8.
[ 1921.381098] Aborting journal on device vdb1-8.
[ 1921.386369] Buffer I/O error on dev vdb1, logical block 1081344, lost sync page write
[ 1921.395319] JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for vdb1-8.
```

Exécutez de nouveau la commande **lsblk**. Vous verrez qu'il n'y a plus d'erreurs :

```
[root@testvm1 /]# lsblk
NAME    MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sr0      11:0    1 1024M  0 rom
vda      253:0    0    7G  0 disk
├─vda1   253:1    0    1G  0 part /boot
├─vda2   253:2    0   512M  0 part [SWAP]
└─vda3   253:3    0   5,5G  0 part /
[root@testvm1 /]# [ALT GR]+[CTRL]+[+]]
[root@centos8 images]#
```

LAB #5 - Journalisation

5.1 - Le Répertoire /var/log/libvirt/qemu/

Le répertoire **/var/log/libvirt/qemu/** contient les journaux des VMs KVM :

```
[root@centos8 images]# cd /var/log/libvirt/qemu/
[root@centos8 qemu]# ls -l
total 56
-rw-----. 1 root root 4037 Sep  4 04:51 guestfs-7w7bnjy7ro65665z.log
-rw-----. 1 root root 4005 Sep  4 04:40 guestfs-xt170t6ii8uce35y.log
-rw-----. 1 root root 37531 Sep  4 07:04 testvm1.log
-rw-----. 1 root root 7179 Sep  4 06:18 testvm2.log

[root@centos8 qemu]# more testvm1.log
2021-09-03 12:32:14.206+0000: starting up libvirt version: 6.0.0, package: 35.1.
module_el8.4.0+885+5e18b468 (CentOS Buildsys <bugs@centos.org>, 2021-08-10-20:56
:57, ), qemu version: 4.2.0qemu-kvm-4.2.0-48.module_el8.4.0+783+f8734d30, kernel
: 4.18.0-305.7.1.el8.i2tch.x86_64, hostname: centos8.ittraining.loc
LC_ALL=C \
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin \
HOME=/var/lib/libvirt/qemu/domain-1-testvm1 \
XDG_DATA_HOME=/var/lib/libvirt/qemu/domain-1-testvm1/.local/share \
XDG_CACHE_HOME=/var/lib/libvirt/qemu/domain-1-testvm1/.cache \
XDG_CONFIG_HOME=/var/lib/libvirt/qemu/domain-1-testvm1/.config \
QEMU_AUDIO_DRV=none \
/usr/libexec/qemu-kvm \
-name guest=testvm1,debug-threads=on \
-S \
-object secret,id=masterKey0,format=raw,file=/var/lib/libvirt/qemu/domain-1-test
vm1/master-key.aes \
-machine pc-q35-rhel8.2.0,accel=kvm,usb=off,dump-guest-core=off \
```

```
-cpu Broadwell-IBRS,vme=on,ss=on,vmx=on,fl6c=on,rdrand=on,hypervisor=on,arat=on,  
tsc-adjust=on,umip=on,md-clear=on,stibp=on,arch-capabilities=on,ssbd=on,xsaveopt  
=on,pdpe1gb=on,abm=on,ibpb=on,ibrs=on,amd-stibp=on,amd-ssbd=on,skip-lldfl-vmentr  
y=on,pschange-mc-no=on \  
-m 3072 \  
-overcommit mem-lock=off \  
--More-- (3%)
```

```
[root@centos8 qemu]# cat guestfs-7w7bnjy7ro65665z.log  
2021-09-04 08:47:50.774+0000: starting up libvirt version: 6.0.0, package: 35.1.module_el8.4.0+885+5e18b468  
(CentOS Buildsys <bugs@centos.org>, 2021-08-10-20:56:57, ), qemu version: 4.2.0qemu-  
kvm-4.2.0-48.module_el8.4.0+783+f8734d30, kernel: 4.18.0-305.7.1.el8.i2tch.x86_64, hostname:  
centos8.ittraining.loc  
LC_ALL=C \  
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin \  
HOME=/var/lib/libvirt/qemu/domain-9-guestfs-7w7bnjy7ro65 \  
XDG_DATA_HOME=/var/lib/libvirt/qemu/domain-9-guestfs-7w7bnjy7ro65/.local/share \  
XDG_CACHE_HOME=/var/lib/libvirt/qemu/domain-9-guestfs-7w7bnjy7ro65/.cache \  
XDG_CONFIG_HOME=/var/lib/libvirt/qemu/domain-9-guestfs-7w7bnjy7ro65/.config \  
QEMU_AUDIO_DRV=none \  
TMPDIR=/var/tmp \  
/usr/libexec/qemu-kvm \  
-name guest=guestfs-7w7bnjy7ro65665z,debug-threads=on \  
-S \  
-object secret,id=masterKey0,format=raw,file=/var/lib/libvirt/qemu/domain-9-guestfs-7w7bnjy7ro65/master-key.aes \  
-machine pc-i440fx-rhel7.6.0,accel=kvm,usb=off,dump-guest-core=off \  
-cpu host \  
-m 1280 \  
-overcommit mem-lock=off \  
-smp 1,sockets=1,cores=1,threads=1 \  
-uuid e6a0f63c-b33e-4ba0-bf03-9e4b9c9dd6a2 \  
-display none \  
-no-user-config \  
-nodefaults \  

```

```
-chardev socket,id=charmonitor,fd=39,server,nowait \
-mon chardev=charmonitor,id=monitor,mode=control \
-rtc base=utc,driftfix=slew \
-global kvm-pit.lost_tick_policy=delay \
-no-hpet \
-no-reboot \
-no-acpi \
-boot strict=on \
-kernel /var/tmp/.guestfs-0/appliance.d/kernel \
-initrd /var/tmp/.guestfs-0/appliance.d/initrd \
-append 'panic=1 console=ttyS0 edd=off udevtimeout=6000 udev.event-timeout=6000 no_timer_check printk.time=1
cgroup_disable=memory usbcore.nousb cryptomgr.notests tsc=reliable 8250.nr_uaarts=1 root=/dev/sdb selinux=0 quiet
TERM=xterm-256color' \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi0,bus=pci.0,addr=0x2 \
-device virtio-serial-pci,id=virtio-serial0,bus=pci.0,addr=0x3 \
-blockdev '{"driver":"file","filename":"/var/lib/libvirt/images/testvm1-os.qcow2","node-name":"libvirt-2-
storage","cache":{"direct":false,"no-flush":false},"auto-read-only":true,"discard":"unmap"}' \
-blockdev '{"node-name":"libvirt-2-format","read-only":false,"cache":{"direct":false,"no-
flush":false},"driver":"qcow2","file":"libvirt-2-storage","backing":null}' \
-device scsi-hd,bus=scsi0.0,channel=0,scsi-id=0,lun=0,device_id=drive-scsi0-0-0-0,drive=libvirt-2-
format,id=scsi0-0-0-0,bootindex=1,write-cache=on \
-blockdev '{"driver":"file","filename":"/var/tmp/.guestfs-0/appliance.d/root","node-name":"libvirt-3-
storage","cache":{"direct":false,"no-flush":true},"auto-read-only":true,"discard":"unmap"}' \
-blockdev '{"node-name":"libvirt-3-format","read-only":true,"cache":{"direct":false,"no-
flush":true},"driver":"raw","file":"libvirt-3-storage"}' \
-blockdev '{"driver":"file","filename":"/tmp/libguestfsxtKWVr/overlay1.qcow2","node-name":"libvirt-1-
storage","cache":{"direct":false,"no-flush":true},"auto-read-only":true,"discard":"unmap"}' \
-blockdev '{"node-name":"libvirt-1-format","read-only":false,"cache":{"direct":false,"no-
flush":true},"driver":"qcow2","file":"libvirt-1-storage","backing":"libvirt-3-format"}' \
-device scsi-hd,bus=scsi0.0,channel=0,scsi-id=1,lun=0,device_id=drive-scsi0-0-1-0,drive=libvirt-1-
format,id=scsi0-0-1-0,write-cache=on \
-chardev socket,id=charserial0,path=/tmp/libguestfsNzMNMmr/console.sock \
-device isa-serial,chardev=charserial0,id=serial0 \
-chardev socket,id=charchannel0,path=/tmp/libguestfsNzMNMmr/guestfsd.sock \
```

```
-device virtserialport,bus=virtio-serial0.0,nr=1,chardev=charchannel0,id=channel0,name=org.libguestfs.channel.0 \
-object rng-random,id=objrng0,filename=/dev/urandom \
-device virtio-rng-pci,rng=objrng0,id=rng0,bus=pci.0,addr=0x4 \
-sandbox on,obsolete=deny,elevateprivileges=deny,spawn=deny,resourcecontrol=deny \
-msg timestamp=on
2021-09-04 08:47:50.775+0000: Domain id=9 is tainted: custom-argv
2021-09-04 08:47:50.775+0000: Domain id=9 is tainted: host-cpu
2021-09-04T08:51:54.913380Z qemu-kvm: terminating on signal 15 from pid 7495 (/usr/sbin/libvirtd)
2021-09-04 08:51:55.113+0000: shutting down, reason=destroyed
```

5.2 - Le Fichier /var/log/messages

Dans le fichier **/var/log/messages** sont consignés les messages de KVM :

```
[root@centos8 qemu]# cat /var/log/messages | grep kvm | more
Sep  1 05:47:57 centos8 kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
Sep  1 05:47:57 centos8 kernel: kvm-clock: cpu 0, msr b3801001, primary cpu clock
Sep  1 05:47:57 centos8 kernel: kvm-clock: using sched offset of 369654777578829
1 cycles
Sep  1 05:47:57 centos8 kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff
max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
Sep  1 05:47:57 centos8 kernel: kvm-guest: stealtime: cpu 0, msr 13bc2c080
Sep  1 05:47:57 centos8 kernel: kvm-guest: PV spinlocks enabled
Sep  1 05:47:57 centos8 kernel: kvm-clock: cpu 1, msr b3801041, secondary cpu clock
Sep  1 05:47:57 centos8 kernel: kvm-guest: stealtime: cpu 1, msr 13bc6c080
Sep  1 05:47:57 centos8 kernel: kvm-clock: cpu 2, msr b3801081, secondary cpu clock
Sep  1 05:47:57 centos8 kernel: kvm-guest: stealtime: cpu 2, msr 13bcac080
Sep  1 05:47:57 centos8 kernel: kvm-clock: cpu 3, msr b38010c1, secondary cpu clock
Sep  1 05:47:57 centos8 kernel: kvm-guest: stealtime: cpu 3, msr 13bcec080
```

```
Sep  1 05:47:57 centos8 kernel: kvm-clock: cpu 4, msr b3801101, secondary cpu cl
ock
Sep  1 05:47:57 centos8 kernel: kvm-guest: stealtime: cpu 4, msr 13bd2c080
Sep  1 05:47:57 centos8 kernel: kvm-clock: cpu 5, msr b3801141, secondary cpu cl
ock
--More--
```

LAB #6 - Gestion de KVM avec Cockpit

6.1 - Installation et Démarrage

Cockpit est la nouvelle interface de gestion du serveur de RHEL8 / CentOS8. Celui-ci est installé par défaut. Par contre, le module supplémentaire pour gérer des machines virtuelles ne l'est pas. Installez donc le paquet **cockpit-machines** :

```
[root@centos8 ~]# dnf install cockpit-machines
Last metadata expiration check: 0:34:02 ago on Thu 09 Sep 2021 01:47:52 EDT.
Dependencies resolved.
=====
Package                Arch      Version                               Repository    Size
=====
Installing:
cockpit-machines       noarch    238.2-1.el8                          appstream     735 k
Installing dependencies:
libvirt-dbus           x86_64    1.3.0-2.module_el8.4.0+547+a85d02ba  appstream     90 k

Transaction Summary
=====
Install 2 Packages

Total download size: 825 k
Installed size: 995 k
```

```
Is this ok [y/N]: y
```

Activez-et démarrez le socket **cockpit** :

```
[root@centos8 ~]# systemctl start --now cockpit.socket
[root@centos8 ~]# systemctl status cockpit.socket
● cockpit.socket - Cockpit Web Service Socket
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cockpit.socket; disabled; vendor preset: d>
   Active: active (listening) since Thu 2021-09-09 02:24:42 EDT; 9s ago
     Docs: man:cockpit-ws(8)
    Listen: [::]:9090 (Stream)
   Process: 19235 ExecStartPost=/bin/ln -snf active.motd /run/cockpit/motd (code=exite>
   Process: 19227 ExecStartPost=/usr/share/cockpit/motd/update-motd localhost (code=e>
     Tasks: 0 (limit: 100949)
    Memory: 632.0K
    CGroup: /system.slice/cockpit.socket


Sep 09 02:24:42 centos8.ittraining.loc systemd[1]: Starting Cockpit Web Service Socke>
Sep 09 02:24:42 centos8.ittraining.loc systemd[1]: Listening on Cockpit Web Service S>
[q]
```

Le cas échéant, ajoutez une règle dans le pare-feu afin de pouvoir utiliser **cockpit** :


```
[root@centos8 ~]# firewall-cmd --add-service=cockpit --permanent
Warning: ALREADY_ENABLED: cockpit
success
```

6.2 - Connexion à l'Interface


Ouvrez la connexion **CentOS8_VNC_10.0.2.46** dans l'interface de Guacamole. Connectez-vous en tant que **trainee** et ouvrez le navigateur web. Saisissez l'adresse <https://10.0.2.46:9090> :




Cliquez sur le bouton **Advanced** :




Cliquez sur le bouton **Accept the Risk and Continue** :



Entrez les coordonnées de connexion **root** / **fenestros** et cliquez sur le bouton **Log in** :




La section **Overview** vous donne des informations sur le système d'exploitation de votre hôte KVM :




6.3 - Visualisation de la Configuration de la VM testvm1


Cliquez ensuite sur **Virtual Machines** dans la colonne de gauche :




Cliquez maintenant sur le lien **3 Storage pools** :




Pour consulter les informations concernant le storage pool **kvm-storagepool**, cliquez sur celui-ci :



Cliquez ensuite sur les liens **Virtual machines > Networks** :




En cliquant sur le lien **default** vous obtiendrez des informations concernant le pont configuré :




6.4 - Démarrage de la VM testvm1


Cliquez ensuite sur le lien **Virtual machines** :



Cliquez sur le lien **testvm1** :




Cliquez sur le bouton **Run** pour démarrer la VM :




6.5 - Connexion à la VM testvm1

Descendez la fenêtre et cliquez sur le lien **Console** :




A l'issu du démarrage, connectez-vous à la VM :



LAB #7 - Gestion des Machines Virtuelles avec Cockpit

7.1 - Création d'un Clone de la VM testvm1

A l'aide de l'interface cockpit, créez puis supprimez un clone **testvm3** de la machine virtuelle **testvm1** :



7.2 - Création d'une VM en Mode Graphique à partir d'un ISO

A l'aide de l'interface cockpit, installez une nouvelle machine virtuelle, **testvm2** ayant 2vCPUs et 2Go de RAM, à partir de l'ISO et procédez à sa configuration.

7.3 - Création et Suppression d'un Snapshot de la vm testvm2

A l'aide de l'interface cockpit, créez puis supprimez un snapshot de la machine virtuelle, **testvm2**,

7.4 - Augmentation des Ressources de la VM testvm2

A l'aide de l'interface cockpit, augmentez le nombre de vCPUs de la machine virtuelle testvm2 à **4** puis augmentez la mémoire allouée à la machine virtuelle à 4 Go.

7.5 - Ajout et Suppression d'un Disque Dur à la VM testvm2

A l'aide de l'interface cockpit, ajoutez un disque dur de 20 Go à la machine virtuelle testvm2.



A Faire : Supprimez la machine virtuelle testvm2. Assurez-vous que votre machine virtuelle **testvm1** soit arrêtée.

LAB #8 - Gestion de KVM avec virt-manager

8.1 - Installation


L'exécutable **virt-manager** n'est pas installée par défaut. Cherchez donc le paquet pouvant servir à l'installation de l'exécutable et installez-la :

```
[root@centos8 ~]# dnf provides virt-manager
Last metadata expiration check: 1:14:32 ago on Thu 09 Sep 2021 11:19:54 CEST.
virt-manager-2.2.1-4.el8.noarch : Desktop tool for managing virtual machines via
                                : libvirt
Repo                          : appstream
Matched from:
Provide                       : virt-manager = 2.2.1-4.el8
```


```
[root@centos8 ~]# dnf install virt-manager
```

8.2 - Connexion à l'Interface

Exécutez ensuite **virt-manager**. Vous verrez une liste des machines virtuelles :




Cliquez sur **testvm1** :




8.3 - Démarrage de la VM testvm1

Cliquez sur l'icône pour démarrer la machine virtuelle :




8.4 - Connexion à la VM testvm1

A l'issu du démarrage, connectez-vous à la machine virtuelle :




8.5 - Visualisation de la Configuration de la VM

Cliquez sur l'icône de l'ampoule pour visualiser la configuration de la machine virtuelle :




Cliquez ensuite sur **CPUs** dans la colonne de gauche pour visualiser les détails des vCPUs de la machine virtuelle :



LAB #9 - Gestion des Machines Virtuelles avec virt-manager

9.1 - Création d'un Clone de la VM testvm1

A l'aide de l'interface virt-manager, créez puis supprimez un clone **testvm3** de la machine virtuelle **testvm1** :



9.2 - Création d'une VM en Mode Graphique à partir d'un ISO

A l'aide de l'interface virt-manager, installez une nouvelle machine virtuelle, **testvm2** ayant 2vCPUs et 2Go de RAM, à partir de l'ISO et procédez à sa configuration.

9.3 - Création et Suppression d'un Snapshot de la vm testvm2

A l'aide de l'interface virt-manager, créez puis supprimez un snapshot de la machine virtuelle, **testvm2**,

9.4 - Augmentation des Ressources de la VM testvm2

A l'aide de l'interface virt-manager, augmentez le nombre de vCPUs de la machine virtuelle testvm2 à **4** puis augmentez la mémoire allouée à la machine virtuelle à 4 Go.

9.5 - Ajout et Suppression d'un Disque Dur à la VM testvm2

A l'aide de l'interface virt-manager, ajoutez un disque dur de 20 Go à la machine virtuelle testvm2.



A Faire : Supprimez la machine virtuelle testvm2. Assurez-vous que votre machine virtuelle **testvm1** soit arrêtée.

LAB #10 - oVirt

10.1 - Procédure d'Installation

Cette procédure prend 60 minutes.

Connectez-vous à la VM **10.0.2.46** :

```
root@computeXX:~# ssh -l trainee 10.0.2.46
trainee@10.0.2.46's password: trainee
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Thu Feb 16 14:15:27 2023 from 10.0.2.1
[trainee@centos8 ~]$
```

Devenez root et mettez à jour les paquets installés :

```
[trainee@centos8 ~]$ su -  
Password: fenestros  
[root@centos8 ~]# dnf update -y
```

Téléchargez et installez le paquet **ovirt-release44.rpm** afin de configurer le dépôt des paquets :

```
[root@centos8 ~]# dnf -y install https://resources.ovirt.org/pub/yum-repo/ovirt-release44.rpm
```

Activez le module **javapackages-tools** :

```
[root@centos8 ~]# dnf module -y enable javapackages-tools  
CentOS-$stream - Ceph Pacific          583 kB/s | 478 kB      00:00  
CentOS Linux 8 - PowerTools            1.7 MB/s | 2.3 MB      00:01  
determining the fastest mirror (13 hosts).. done.674 B    --:-- ETA  
Latest oVirt 4.4 Release                380 kB/s | 2.7 MB      00:07  
Extra Packages for Enterprise Linux 8 2.4 MB/s | 13 MB      00:05  
CentOS-8 - Gluster 8  
60 kB/s | 42 kB      00:00  
virtio-win builds roughly matching what will be shipped in upcoming RHEL  
80 kB/s | 205 kB      00:02  
Copr repo for EL8_collection owned by sbonazzo  
252 kB/s | 246 kB      00:00  
Copr repo for gluster-ansible owned by sac  
10 kB/s | 7.3 kB      00:00  
CentOS-8 - Advanced Virtualization  
31 kB/s | 207 kB      00:06  
CentOS-8 - oVirt 4.4  
496 kB/s | 1.2 MB      00:02  
CentOS-8 - OpsTools - collectd  
19 kB/s | 41 kB      00:02  
CentOS-8 - OpsTools - collectd - vault  
340 kB/s | 149 kB      00:00
```

```
CentOS-8 - NFV OpenvSwitch
236 kB/s | 207 kB      00:00
CentOS-8 - OpenStack victoria
1.3 MB/s | 3.3 MB      00:02
Dependencies resolved.
```

```
=====
=====
Package                        Architecture                Version
Repository                     Size
=====
=====
Enabling module streams:
  javapackages-tools                201801
```

```
Transaction Summary
=====
=====
```

```
Complete!
```

Activez le module **pki-deps** :

```
[root@centos8 ~]# dnf module -y enable pki-deps
Last metadata expiration check: 0:02:46 ago on Thu 16 Feb 2023 14:46:17 CET.
Dependencies resolved.
```

```
=====
=====
Package                        Architecture                Version
Repository                     Size
=====
=====
Enabling module streams:
  pki-deps                        10.6
```

Transaction Summary

Complete!

Dernièrement, activez le module **postgresql:12** :

```
[root@centos8 ~]# dnf module -y enable postgresql:12
Last metadata expiration check: 0:03:45 ago on Thu 16 Feb 2023 14:46:17 CET.
Dependencies resolved.
```

Package Repository	Architecture Size	Version
Enabling module streams:		
postgresql		12

Transaction Summary

Complete!

Procédez de nouveau à une mise-à-jour des paquets :

```
[root@centos8 ~]# dnf -y update
```

Installez maintenant les paquets **vim**, **tmux** et **ovirt-engine** :

```
[root@centos8 ~]# dnf -y install vim tmux ovirt-engine
```

Dernièrement, activez le **Nested Virtualisation** dans la VM CentOS8 :

```
[root@centos8 ~]# echo "options kvm-intel nested=Y" > /etc/modprobe.d/kvm-intel.conf
```

10.2 - Configuration d'oVirt

La configuration prend 60 minutes.

Lancez un terminal tmux :

```
[root@centos8 ~]# tmux
```

Dans le terminal tmux, exécutez la commande **engine-setup** et répondez aux questions en suivant l'exemple ci-dessous :

```
[root@centos8 ~]# engine-setup
[ INFO ] Stage: Initializing
[ INFO ] Stage: Environment setup
          Configuration files: /etc/ovirt-engine-setup.conf.d/10-packaging-jboss.conf, /etc/ovirt-engine-
setup.conf.d/10-packaging.conf
          Log file: /var/log/ovirt-engine/setup/ovirt-engine-setup-20230216161933-jm69ke.log
          Version: otopi-1.9.6 (otopi-1.9.6-1.el8)
[ INFO ] Stage: Environment packages setup
[ INFO ] Stage: Programs detection
[ INFO ] Stage: Environment setup (late)
[ INFO ] Stage: Environment customization
          == PRODUCT OPTIONS ==
          Configure Cinderlib integration (Currently in tech preview) (Yes, No) [No]: No
          Configure Engine on this host (Yes, No) [Yes]: Yes
          Configuring ovirt-provider-ovn also sets the Default cluster's default network provider to ovirt-
provider-ovn.
          Non-Default clusters may be configured with an OVN after installation.
          Configure ovirt-provider-ovn (Yes, No) [Yes]: Yes
          Configure WebSocket Proxy on this host (Yes, No) [Yes]: Yes
```

```
* Please note * : Data Warehouse is required for the engine.
If you choose to not configure it on this host, you have to configure
it on a remote host, and then configure the engine on this host so
that it can access the database of the remote Data Warehouse host.
Configure Data Warehouse on this host (Yes, No) [Yes]: Yes
Configure VM Console Proxy on this host (Yes, No) [Yes]: Yes
Configure Grafana on this host (Yes, No) [Yes]: Yes
--== PACKAGES ==--
[ INFO ] Checking for product updates...
[ INFO ] No product updates found
--== NETWORK CONFIGURATION ==--
Host fully qualified DNS name of this server [centos8.ittraining.loc]: centos8.ittraining.loc
[WARNING] Failed to resolve centos8.ittraining.loc using DNS, it can be resolved only locally
Setup can automatically configure the firewall on this system.
Note: automatic configuration of the firewall may overwrite current settings.
Do you want Setup to configure the firewall? (Yes, No) [Yes]: Yes
[ INFO ] firewalld will be configured as firewall manager.
--== DATABASE CONFIGURATION ==--
Where is the DWH database located? (Local, Remote) [Local]: Local
Setup can configure the local postgresql server automatically for the DWH to run. This may conflict
with existing applications.
Would you like Setup to automatically configure postgresql and create DWH database, or prefer to
perform that manually? (Automatic, Manual) [Automatic]: Automatic
Where is the Engine database located? (Local, Remote) [Local]:
Setup can configure the local postgresql server automatically for the engine to run. This may conflict
with existing applications.
Would you like Setup to automatically configure postgresql and create Engine database, or prefer to
perform that manually? (Automatic, Manual) [Automatic]: Automatic
--== OVIRT ENGINE CONFIGURATION ==--
Engine admin password: fenestros
Confirm engine admin password: fenestros
[WARNING] Password is weak: The password fails the dictionary check - it is based on a dictionary word
Use weak password? (Yes, No) [No]: Yes
Application mode (Virt, Gluster, Both) [Both]: Both
```

```
Use default credentials (admin@internal) for ovirt-provider-ovn (Yes, No) [Yes]: Yes
--== STORAGE CONFIGURATION ==--
Default SAN wipe after delete (Yes, No) [No]: No
--== PKI CONFIGURATION ==--
Organization name for certificate [ittraining.loc]: ittraining.loc
--== APACHE CONFIGURATION ==--
Setup can configure the default page of the web server to present the application home page. This may
conflict with existing applications.
Do you wish to set the application as the default page of the web server? (Yes, No) [Yes]: Yes
Setup can configure apache to use SSL using a certificate issued from the internal CA.
Do you wish Setup to configure that, or prefer to perform that manually? (Automatic, Manual)
[Automatic]: Automatic
--== SYSTEM CONFIGURATION ==--
--== MISC CONFIGURATION ==--
Please choose Data Warehouse sampling scale:
(1) Basic
(2) Full
(1, 2)[1]: 1
Use Engine admin password as initial Grafana admin password (Yes, No) [Yes]:
--== END OF CONFIGURATION ==--
[ INFO ] Stage: Setup validation
[WARNING] Less than 16384MB of memory is available
--== CONFIGURATION PREVIEW ==--
Application mode                : both
Default SAN wipe after delete   : False
Host FQDN                       : centos8.ittraining.loc
Firewall manager                : firewalld
Update Firewall                 : True
Set up Cinderlib integration    : False
Configure local Engine database : True
Set application as default page : True
Configure Apache SSL            : True
Engine database host            : localhost
Engine database port            : 5432
```

```
Engine database secured connection      : False
Engine database host name validation    : False
Engine database name                    : engine
Engine database user name               : engine
Engine installation                     : True
PKI organization                       : ittraining.loc
Set up ovirt-provider-ovn              : True
Grafana integration                    : True
Grafana database user name              : ovirt_engine_history_grafana
Configure WebSocket Proxy               : True
DWH installation                       : True
DWH database host                      : localhost
DWH database port                      : 5432
DWH database secured connection        : False
DWH database host name validation      : False
DWH database name                      : ovirt_engine_history
Configure local DWH database           : True
Configure VMConsole Proxy              : True
Please confirm installation settings (OK, Cancel) [OK]: OK
```

```
[ INFO ] Stage: Transaction setup
[ INFO ] Stopping engine service
[ INFO ] Stopping ovirt-fence-kdump-listener service
[ INFO ] Stopping dwh service
[ INFO ] Stopping vmconsole-proxy service
[ INFO ] Stopping websocket-proxy service
[ INFO ] Stage: Misc configuration (early)
[ INFO ] Stage: Package installation
[ INFO ] Stage: Misc configuration
[ INFO ] Upgrading CA
[ INFO ] Initializing PostgreSQL
[ INFO ] Creating PostgreSQL 'engine' database
[ INFO ] Configuring PostgreSQL
[ INFO ] Creating PostgreSQL 'ovirt_engine_history' database
[ INFO ] Configuring PostgreSQL
```

```
[ INFO ] Creating CA: /etc/pki/ovirt-engine/ca.pem
[ INFO ] Creating CA: /etc/pki/ovirt-engine/qemu-ca.pem
[ INFO ] Updating OVN SSL configuration
[ INFO ] Updating OVN timeout configuration
[ INFO ] Creating/refreshing DWH database schema
[ INFO ] Setting up ovirt-vmconsole proxy helper PKI artifacts
[ INFO ] Setting up ovirt-vmconsole SSH PKI artifacts
[ INFO ] Configuring WebSocket Proxy
[ INFO ] Creating/refreshing Engine database schema
[ INFO ] Creating a user for Grafana
[ INFO ] Creating/refreshing Engine 'internal' domain database schema
[ INFO ] Creating default mac pool range
[ INFO ] Adding default OVN provider to database
[ INFO ] Adding OVN provider secret to database
[ INFO ] Setting a password for internal user admin
[ INFO ] Install selinux module /usr/share/ovirt-engine/selinux/ansible-runner-service.cil
[ INFO ] Generating post install configuration file '/etc/ovirt-engine-setup.conf.d/20-setup-ovirt-post.conf'
[ INFO ] Stage: Transaction commit
[ INFO ] Stage: Closing up
[ INFO ] Starting engine service
[ INFO ] Starting dwh service
[ INFO ] Starting Grafana service
[ INFO ] Restarting ovirt-vmconsole proxy service
--== SUMMARY ==--
[ INFO ] Restarting httpd
Please use the user 'admin@internal' and password specified in order to login
Web access is enabled at:
    http://centos8.ittraining.loc:80/ovirt-engine
    https://centos8.ittraining.loc:443/ovirt-engine
Internal CA 00:CC:F6:2F:F4:C6:C8:C5:D3:BD:56:5B:7A:F4:B4:FB:38:93:B1:DD
SSH fingerprint: SHA256:Qe5Fxe7wE2lpGRQWt6TGDEAoXQ4mdQBHPtCI9qqGzo8
[WARNING] Less than 16384MB of memory is available
Web access for grafana is enabled at:
    https://centos8.ittraining.loc/ovirt-engine-grafana/
```

```
Please run the following command on the engine machine centos8.ittraining.loc, for SSO to work:
systemctl restart ovirt-engine
--== END OF SUMMARY ==--
[ INFO ] Stage: Clean up
        Log file is located at /var/log/ovirt-engine/setup/ovirt-engine-setup-20230216161933-jm69ke.log
[ INFO ] Generating answer file '/var/lib/ovirt-engine/setup/answers/20230216163544-setup.conf'
[ INFO ] Stage: Pre-termination
[ INFO ] Stage: Termination
[ INFO ] Execution of setup completed successfully
```

Notez les deux URLs :

```
Please use the user 'admin@internal' and password specified in order to login
Web access is enabled at:
    http://centos8.ittraining.loc:80/ovirt-engine
    https://centos8.ittraining.loc:443/ovirt-engine
```

```
Web access for grafana is enabled at:
    https://centos8.ittraining.loc/ovirt-engine-grafana/
```

Re-démarrez le service **ovirt-engine** :

```
[root@centos8 ~]# systemctl restart ovirt-engine
```

Dans votre Gateway, éditez le fichier /etc/hosts :

```
trainee@gateway:~$ su -
Password: Fenestr0$
root@gateway:~# vi /etc/hosts
root@gateway:~# cat /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
10.0.2.40   gateway.ittraining.loc      gateway
10.0.2.46   centos8.ittraining.loc     centos8
10.0.2.47   windows10.ittraining.loc   windows10
```


```
10.0.2.50  kubemaster.ittraining.loc  kubemaster
10.0.2.51  kubenode01.ittraining.loc   kubenode01
10.0.2.52  kubenode02.ittraining.loc   kubenode02
10.0.2.53  ansible.ittraining.loc      ansible
10.0.2.54  targeta.ittraining.loc      targeta
10.0.2.55  targetb.ittraining.loc      targetb
10.0.2.56  manager.ittraining.loc      manager
10.0.2.57  worker01.ittraining.loc     worker01
10.0.2.58  worker02.ittraining.loc     worker02
10.0.2.59  puppetmaster.ittraining.loc puppetmaster
10.0.2.60  puppetslave01.ittraining.loc puppetslave01
10.0.2.61  puppetslave02.ittraining.loc puppetslave02
```

```
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1      localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1  ip6-allnodes
ff02::2  ip6-allrouters
```


En utilisant le navigateur de votre Gateway, allez à l'adresse

<http://centos8.ittraining.loc/ovirt-engine/services/pki-resource?resource=ca-certificate&format=X509-PEM-CA> pour télécharger le certificat du CA d'oVirt. Ce fichier s'appelle **pki-resource**.


Entrez dans les **Settings** du navigateur web et recherchez la chaîne **cert** :




Cliquez ensuite sur **View Certificates** puis sur **Authorities** :




Cliquez sur le bouton **Import** et importez le fichier **pki-resource**. Cochez les deux options et cliquez sur le bouton **OK** :




Re-démarrez le navigateur web puis allez à l'adresse <https://centos8.ittraining.loc:443/ovirt-engine> :




Cliquez sur **Not logged in** et ensuite **Log in** :



Connectez-vous avec **admin** et **fenestros** :



Cliquez sur **Administration Portal** dans **Portals** :



Editez le fichier **/etc/hosts** :

```
[root@centos8 ~]# vi /etc/hosts
[root@centos8 ~]# cat /etc/hosts
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
10.0.2.46    centos8.ittraining.loc centos8
```

Naviguez à **Compute > Hosts** et ajoutez **centos8.ittraining.loc**

10.3 - Configuration du Stockage

Vérifiez que le serveur NFS soit installé :

```
[root@centos8 ~]# systemctl status nfs-server
● nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: inactive (dead)
```

Vérifiez ensuite la présence du groupe **kvm** et de l'utilisateur **vdsm** :

```
[root@centos8 ~]# getent group kvm
kvm:x:36:qemu
[root@centos8 ~]# getent passwd vdsm
vdsm:x:36:36:Node Virtualization Manager:/var/lib/vdsm:/sbin/nologin
```

Créez les répertoires **/nfs/exports/ovirt/data**, **/nfs/exports/ovirt/iso** et **/nfs/exports/ovirt/export** :

```
[root@centos8 ~]# mkdir -p /nfs/exports/ovirt/{data,iso,export}
```

Modifiez le propriétaire et le groupe des répertoires :

```
[root@centos8 ~]# chown -R 36:36 /nfs/exports/ovirt/data
[root@centos8 ~]# chown -R 36:36 /nfs/exports/ovirt/iso
[root@centos8 ~]# chown -R 36:36 /nfs/exports/ovirt/export
```

Modifiez les permissions des répertoires :

```
[root@centos8 ~]# chmod 0755 /nfs/exports/ovirt/data
[root@centos8 ~]# chmod 0755 /nfs/exports/ovirt/iso
[root@centos8 ~]# chmod 0755 /nfs/exports/ovirt/export
```

CRéez ensuite le fichier **/etc/exports** :

```
[root@centos8 ~]# vi /etc/exports
[root@centos8 ~]# cat /etc/exports
/nfs/exports/ovirt/data      *(rw,anonuid=36,anongid=36,all_squash)
```

```
/nfs/exports/ovirt/iso      *(rw,anonuid=36,anongid=36,all_squash)
/nfs/exports/ovirt/export   *(rw,anonuid=36,anongid=36,all_squash)
```

Activez et démarrez le serveur NFS :

```
[root@centos8 ~]# systemctl enable --now nfs-server
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service → /usr/lib/systemd/system/nfs-server.service.
```


Vérifiez l'exportation des trois répertoires :

```
[root@centos8 ~]# exportfs -rvv
exporting */nfs/exports/ovirt/export
exporting */nfs/exports/ovirt/iso
exporting */nfs/exports/ovirt/data
```


Ajoutez les règles du pare-feu :


```
[root@centos8 ~]# firewall-cmd --add-service={nfs,nfs3,rpc-bind} --permanent
success
[root@centos8 ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@centos8 ~]# firewall-cmd --permanent --zone public --add-port 80/tcp
success
[root@centos8 ~]# firewall-cmd --permanent --zone public --add-port 443/tcp
success
[root@centos8 ~]# firewall-cmd --reload
success
```

Naviguez à **Storage > Domains > New Domain** et ajoutez **/nfs/exports/ovirt/data** :




Ajoutez ensuite les exports NFS **/nfs/exports/ovirt/iso** et **/nfs/exports/ovirt/export** :





Patientez jusqu'à ce que tout soit activé :




10.4 - Création d'une Machine Virtuelle


Retournez dans votre Gateway et téléchargez une image iso de la distribution Debian :

```
trainee@gateway:~$ wget  
https://cdimage.debian.org/debian-cd/current-live/amd64/iso-hybrid/debian-live-11.6.0-amd64-xfce.iso
```


Cliquez ensuite sur **Storage > Disks > Upload > Start** :




Choisissez l'image iso de Debian :




Constatez la présence de l'iso dans la liste :




Cliquez sur **Compute > Virtual Machines > New** :




Remplissez le formulaire en suivant l'exemple :




Cliquez sur le bouton **Create**, remplissez la taille et cliquez sur le bouton **OK** :




Cliquez sur le bouton **Show Advanced Options** puis **System** et modifiez **Memory Size** à 2048 MB :



Cliquez sur **Boot Options** et cochez **Attach CD** et cliquez sur le bouton **OK** :



Cliquez sur la flèche à droite de **Run** et cliquez sur **Run Once** :



Développez **Console** et cochez VNC. Choisissez le clavier **fr** et cliquez sur le bouton **OK** :

